

SHARP
COMPUTER
SOFTWARE



ソースコードデバッガマニュアル





ソースコードデバッガマニュアル

SHARP



はじめに

本書は、「C compiler PRO-68K ver2.0」(以下、XC コンパイラと表記します) でプログラム開発を行うときに XC のソースを参照しながら効率的なデバッグが行えるソースコードデバッガの使用方法について記述しています。

なお、別冊の「C ユーザーズマニュアル」に XC コンパイラの商品構成、動作環境の作成 方法、各マニュアルの内容が説明されています。

初めて本プログラムをご使用になる方は、必ず「Cユーザーズマニュアル」を先にご覧ください。

ソースコードデバッガ (SCD) は、シンボルによりデバッグ可能なデバッガ (DB) の機能に加えて、マウス表示画面 (マウススクリーン) を利用したフルスクリーンモードを用いて、デバッグ中に C 言語のソースを参照したり、C 言語で宣言された変数を参照/変更したりできる機能を備えています。

SCDの主な機能は、次の通りです。

- ●スクロール可能な逆アセンブラ機能
- 32 個までのブレークポイント
- ●レジスタ/メモリの参照および変更
- ●命令のトレース/ステップ実行
- ●トレース履歴表示
- ●ウォッチポイント(条件付きブレークポイント)
- ●トレースポイント (メモリ監視)
- C 言語ソースプログラムの表示
- C 変数の参照/変更

本書の構成

本書は以下の内容から構成されています。

第1章 準備

ソースコードデバッガ (SCD) を使用するための準備段階となる実行プログラムのコンパイル、SCD の動作環境について説明します。

第2章 起動

SCD の起動方法、コンソールモードをはじめとした多彩なオプション、およびコンフィギュレーションファイルの作成、オンラインヘルプについて述べます。

第3章 操作モード

SCD が持つ2つの画面モード、2つの表示モード、およびデバッグ対象プログラムに含まれるデバッグ情報の種類について述べます。

第4章 コマンド

SCD のコマンド表記、C 言語の式表記、および SCD のコマンドの書式を述べるとともに、SCD のコマンドを一覧表として詳述します。

第5章 フルスクリーン

マウススクリーン全面を使用して、マウスやカーソルによる視覚的な操作を行うフルスクリーンモードについて、具体的な操作方法を述べながら解説します。

第6章 使用例

C言語で記述され、XCコンパイラでコンパイルされたプログラムをSCDでデバッグする場合の基本的な手順、およびサンプルプログラムの説明、ソースプログラムの作成&コンパイル、プログラムの実行などについて詳述します。

付録

キー操作一覧と SCD エラーメッセージ一覧を添付します。

CONTENTS

第1章準備
1.1 実行プログラムのコンパイル3
1.2 SCD の動作環境4
1. 2. 1 最低 256kB 以上のフリーエリア4
1. 2. 2 FLOAT2. X·······4
1.2.3 デバッグ対象の実行プログラム、
およびソースプログラム4
第2章 起 動
2.1 起動方法7
2.2 オプション説明8
2.3 コンフィギュレーションファイルの作成9
2.4 オンラインヘルプ10
第3章 操作モード
3. 1 画面モード
3.2 アセンブリ表示モードとソース表示モード14
3.3 デバッグ対象プログラムに含まれる
デバッグ情報の種類15
第4章 コマンド
4.1 SCD のコマンド表記19
4.1.1 〈式〉〈アドレス〉19
4. 1. 2 〈サイズ〉19
4. 1. 3 〈レンジ〉20
4.2 C言語の式表記 ········21
4. 2. 1 〈C 評価式〉21
4. 2. 2 〈フォーマット〉22
4.3 コマンドの書式23
4. 4 コマンド一覧表75

	売 5 早 ノルスグリーン	
	概要	7.0
5. 2	プルダウン	8
	2.1 プルダウンメニューの使い方	
	2.2 プルダウンメニュー一覧	0.73
5. 3	マウス操作	8
5.	3.1 リストスクリーン上での操作	82
	3.2 スクリーンサイズの変更	100
	エスケープキー	
5. 5	カーソル	8
5.	5.1 コマンド投入スクリーン上のカーソル	8
	5.2 リストスクリーン上のカーソル	
	コンソール	
5. 7	プルダウンメニューのコマンド	86
	第6章 使用例	
	SCD の実際の使用例	27/17
	サンプルプログラムの説明	
	ソースプログラムの作成	
	ソースプログラムのコンパイル	
5. 5	プログラムの実行	105
6. 6	SCD の起動とプログラムのデバッグ	107
5. 7	ソースプログラムの修正・再コンパイル・再実行	112
	/1	
	付 録	
キー扌	操作一覧	117
SCD	エラーメッセージ一覧	119
	索引	
0 音	順	101
	ファベット順	121

第 1 章

準備

実行プログラムのコンパイル SCD の動作環境

本章では、ソースコードデバッガ (SCD) を使用するにあたって、準備段階として必要となる実行プログラムのコンパイル、および SCD の動作環境について説明します。

実行プログラムのコンパイル―

SCD を使用するためには、まずデバッグ対象のプログラムをコンパイルしなければなりません。

バージョン 2.00 以降のコンパイラを用意してください。

実行ファイルに拡張シンボル情報を付加するオプション (/Ns) を付けてコンパイルしてください。

なお、コンパイル時にオプティマイズを指定すると拡張シンボル情報の出力 が無効になりますので注意してください。

1.2 SCDの動作環境

以下は SCD を動作させるための環境に必要な条件です。

1.2.1 最低256kB 以上のフリーエリア

SCD 自身のメモリ領域、およびチャイルドプロセスのための領域で最低でも 256kB 以上の領域が必要です。

このほかにデバッグ対象プログラムが動作する領域と、シンボル情報、拡張 シンボル情報、ソースコードをロードする領域が必要になります。

デバッグ対象プログラムのサイズ、ソースコードのサイズが大きくなるにしたがい、さらに大きなフリーエリアが必要になります。

1.2.2 FLOAT2. X

SCD は C 言語の式を評価するために浮動小数点演算ドライバを必要とします。

一般的にCコンパイラまたはCでコンパイルされたプログラムの実行時にはFLOAT2. X (FLOAT3. X でも可) がメモリに常駐していることが必要条件となります。

1.2.3 デバッグ対象の実行プログラム、およびソースプログラム

XC コンパイラバージョン 2.00 以降によって、拡張シンボル情報付きでコンパイルされた実行プログラム、およびソースプログラムをカレントディレクトリに用意してください。

第 2 章

起動

起動方法 オプション説明 コンフィギュレーションファイルの作成 オンラインヘルプ

本書では、SCD の起動方法、コンソールモードをはじめとした多彩なオプション、およびコンフィギュレーションファイルの作成、オンラインヘルプについて説明します。

2.1 起動方法

コマンドラインから次の書式で起動してください。 なお、SCD は画面モードが 768×512 ドットモードで動作します。

SCD [<オプション>] [<実行ファイル名>] [<コマンドライン>]

オプション

以下のいずれか、または組み合わせを指定します。 SCD に対するオプションは、実行ファイル名の前に指定しなければなりません。

/t コンソールモード
/r リモートコンソールモード
/p<パレットコード> ペンカラー指定
/b<パレットコード> 背景カラー指定
/c<メモリサイズ> チャイルドプロセスに与えるメモリ

実行ファイル名

デバッグ対象の実行ファイル名を拡張子.xを付けて指定します。 実行ファイル名は SCD を起動したあとで R コマンドにより指定することも 可能です。

コマンドライン

実行ファイルに与えるコマンド列があれば、それを指定します。 コマンドラインは、SCD を起動したあとで C コマンドにより指定すること も可能です。

2.2 オプション説明

/t コンソールモード

SCD の画面モードをコンソールモードにします。 このオプションを指定しない場合は、フルスクリーンモードになります。

/r リモートコンソールモード

RS-232C 回線を通した端末側から、SCD を操作するモードにします。 このモードでの操作は、コンソールモードと同等です。

/p<パレットコード> ペンカラー指定

フルスクリーンモードでの文字色を指定します。 パレットコードは、緑、赤、青の順に、0~f までの 16 段階で指定します。

例 /p000 ペンカラー = 黒

/pオプションを省略すると、システム既定値のままで起動します。

/b<パレットコード> 背景カラー指定

フルスクリーンモードでの背景色を指定します。 パレットコードは、緑、赤、青の順に、0~f までの 16 段階で指定します。

例 /bfff 背景カラー = 白

/bオプションを省略すると、システム既定値のままで起動します。

/cくメモリサイズ> チャイルドプロセスに与える メモリサイズ

チャイルドプロセス (シェル呼び出し)、およびソースファイル読み込みのバッファに使用するメモリサイズを kB 単位で指定します。 省略すると 128kB が確保されます。

例 /c256

2.3 コンフィギュレーションファイルの作成

SCD のオプション、実行ファイル名、コマンドラインは、コンフィギュレーションファイルによっても指定することができます。

SCD. X の存在するディレクトリに SCD. CNF という名前のファイル(コンフィギュレーションファイル)が存在している場合は、まずそのファイルが読み込まれて、そのなかに書かれてあるオプション等が設定されます。コンフィギュレーションファイルは、テキストエディタで作成してください。

例 <SCD. CNF の内容 (一例) >

/p000 /bfff /c256 (文字色=黒、背景色=白、チャイルドプロセスのメモリ予約=256kB)

2.4 オンラインヘルプー

SCD 動作中に [HELP] キー、または、H コマンドで参照できるヘルプファイル "SCD. HLP" が付属しています。 SCD. X と同じディレクトリに入れておきます。 ヘルプファイルの形式は、通常のテキストファイル形式です。

第 3 章

操作モード

画面モード アセンブリ表示モードとソース表示モード デバッグ対象プログラムに含まれるデバッグ情報の種類 本章では、SCDが持つ2つの画面モード(フルスクリーンモード、コンソールモード)と2つの表示モード(アセンブリ表示モード、ソース表示モード)、およびデバッグ対象プログラムに含まれる、デバッグ情報の種類について説明します。

3.1 画面モード-

SCD は2つの画面モードを持っています。

フルスクリーンモード

マウススクリーン全面を使用したモード。

デバッグ対象プログラムの表示出力に影響を与えることなく、デバッグを行なうことができます。

また、マウスを併用することができ、視覚的・直接的に操作することができ ます。

コンソールモード

コンソール入出力のみによるモード (DB と等価な操作)。

操作性はフルスクリーンモードよりも劣りますが、デバッガとしての機能は フルスクリーンモードとほぼ同等です。

このモードの場合は、RS-232C 回線を通じて他の端末から操作することも可能です。

アセンブリ表示モード

アセンブリ表示モードは、1 行が機械語 1 命令に対応しており、これが実行の最小単位になります。

ソース表示モード

このモードは、1 行が C 言語の 1 行に対応しており、これが実行の最小単位になります。

ソース表示モードは、拡張シンボル情報付きの実行ファイルのデバッグ時の みに利用できます。

より詳細なアセンブリレベルでのデバッグを行なう必要があれば、アセンブ リ表示モードに切り替えることも可能です。

その場合でも、逆アセンブル表示の中にソース行を混在させて表示可能で す。

3.3 デバッグ対象プログラムに含まれるデバッグ情報の種類

シンボル情報なし

リンカの/x(シンボルテーブルの出力禁止)オプションなどにより、デバッグの為のシンボル情報を含まない形の実行ファイルがこれに該当します。 オブジェクトの参照は、すべて絶対番地で行わなければなりませんので、最もデバッグしにくい形式です。

シンボル情報あり

実行プログラムのファイルにシンボル情報が付加されたもので、シンボル名 によりオブジェクトを参照、表示することが可能です。

通常はアセンブラレベルで外部宣言されたラベルをシンボルとして参照できます。

シンボル情報の参照は、SCD および DB のいずれでもサポートされています。

拡張シンボル情報あり

XC コンパイラバージョン 2.00 以降には、拡張シンボル情報を出力する機能 (/Ns オプション) が備わっています。

これを利用するとCのソース、変数名などを参照しながらデバッグすることが可能になります。

SCD を使用する最大のメリットは、C ソースを参照しながらのデバッグが できる点にあります。

		•	

第 4 章

コマンド

SCD のコマンド表記

C言語の式表記

コマンドの書式

コマンド一覧表

本章では、SCD のコマンド表記、C 言語の式表記および SCD のコマンド書 式について解説します。

また、SCDのコマンドを一覧表として掲載しています。

4.1 SCDのコマンド表記-

4.1.1 く式> 〈アドレス>

式、アドレスは、アセンブラレベルでのアドレスを指定する式を記述できま す。

使用できる演算子

- + 加算
- 一 減算
- * 乗算
- / 除算
- % 剰余
- & 論理積
- 論理和
- ! 論理否定
- 排他的論理和

使用できるアドレス表現

03c3 (16 進) ¥123 (10 進) 1100011 (2 進)

. symbol (アセンブラのシンボル名)

. 23 (ソース行番号によるアドレス指定)

.. filename. 12 (.. ファイル名. 行番号によるアドレス指定)

拡張子は省略します。

4.1.2 くサイズ>

サイズ:S(バイト) W(ワード) L(ロングワード) サイズを省略すると W(ワード) とみなします。

4.1 SCDのコマンド表記

4.1.3 <レンジ>

レンジ:<開始アドレス> <終了アドレス> または <開始アドレス> L<長さ (バイト数)>

4.2 C言語の式表記

4.2.1 < C評価式>

C言語の式の記述と同じ形式で記述します。

例 123 (10 進)
 0x6a000 (16 進)
 i (変数 i)
 * p (ポインタ p の指しているメモリー内容)

変数のスコープ (可視範囲) は、現在トレース中のプログラムカウンタに依 存します。

すなわち、優先度の高いほうから記すと、

- ●現在ブロック内で宣言された変数
- ●現在関数内で宣言された変数
- ●現在モジュール内で宣言された静的変数
- ●グローバルに宣言された変数

の順で検索されます。

現在のプログラムカウンタがどの関数にも属さない場合や、関数のエントリーの先頭などでフレームポインタが設定されていない場合は、グローバル変数のみが参照可能です。

C言語で表現できる型、演算子は、ほとんどサポートされていますが、例外 として、3項演算子(? :) は使用できません。

キャスト演算子については、単純なキャスト ([int *] のように基本的な型名と2つまでの間接演算子を用いる程度) のみが使用できます。

変数の値を変更したい場合は、代入式を記述してください(変数名=値)。 それ以外の場合でも、式のなかに副作用を起こす演算子(代入、インクリメント、デクリメント、関数呼び出しなど)を記述した場合は、実際に副作用を起こすことになります。

4.2 C言語の式表記

4.2.2 〈フォーマット〉

フォーマットは、C言語の式を表示する書式を次のいずれかの文字で指定します。

s:文字列

c: 文字

x:16 進数

フォーマットを省略すると、式の値は通常 10 進数で表示されます。

例 -argv[0] の値を文字列フォーマットで表示する-? argv[0]; s

4.3 コマンドの書式

SCDのコマンドの書式は次の通りです。

<コマンド名> [<パラメータ>]

コマンド名

アルファベット、または記号の1文字ないし2文字で表したコマンド名を指 定します。

パラメータ

コマンドが受け取るパラメータを指定します。

パラメータの種類や数は、各コマンドごとに異なっています。

一般的には、そのコマンドの使用する値、アドレスを表す数値、あるいは 式、シンボル名、C言語の変数名あるいは式、ファイル名と行番号によるオ ブジェクトアドレス指定などがあります。

その他

DBでは、コマンドをコロン(:)で区切って、1行に複数のコマンドが記述できたのですが、SCDでは、必ず1行にひとつのコマンドを記述してください。

それでは、次ページから各コマンドについて説明します。 具体的な使用例については、本書第6章にて解説します。 また、DBと重複するコマンドについては、アセンブラマニュアル「6.4 デ バッガのコマンド」も参照してください。

Assemble

書 式

A [<アドレス>]

AN [<アドレス>]

機 能

アセンブル

解 説

MPU68000 のニーモニックをアセンブルしてメモリに格納します。

<アドレス>は、アセンブル開始アドレスを指定します。

A コマンドでは、現在メモリに入っている命令のニーモニックが表示された後 にニーモニックの入力になります。

入力モードから抜けるには、ピリオド (.) を入力して、リターンキー図を押してください。

AN コマンドは、A コマンドと同様ですが、現在メモリに入っている命令のニーモニックは表示されません。

リターンキー図のみで、SCD のコマンド待ちに戻ります。

例

- -

- A 🕗 __main 000BA52E \$000BD138,A7 lea . 📵 -A .17 🗷 int c = 0, i = 0; 17: 000BA344 clr.1 \$FFFC(A6) . 📵 -A ._main 🕗 _main 000BA340 link A6, #\$FFF8 . 2

Display Breakpoint-

書 式 B

機 能 ブレークポイントの表示

解 説

B (Set Breakpoint) コマンドで作成した全ブレークポイントの現在の情報を表示します。

このとき、表示される情報は以下の通りです。

- (1) ブレークポイント番号 (00~1f)
- (2) 有効 (e)/無効 (d) の別
- (3) ブレークポイントアドレス
- (4) ブレークカウント
- (5) ブレークカウント設定値

ブレークポイントが設定されていないと、"no break pointer"と表示されます。

例

Set Breakpoint-

書 式 B[<ブレークポイント番号>] <アドレス> [<カウント>]

機 能 ブレークポイントの設定

このブレークポイントは、G コマンドで作成するブレークポイントと違って、 BC コマンドを使用しない限り、削除されません。

ブレークポイントは、32箇所まで設定することができます。

解 説 指定した<アドレス>にブレークポイントを設定します。

プログラム実行(Gコマンド)時にブレークポイントに達すると、プログラムは停止し、SCDのコマンド入力待ちとなります。

<ブレークポイント番号>は、設定するブレークポイントの番号 (0~1f) を指定します。

Bコマンドと<ブレークポイント番号>の間に空白を入れてはいけません。 また、<ブレークポイント番号>が a~f のときは、0d~0f のように、1 文字目 に数字の 0 を付けてください。

もし、番号に c、d、e を指定しようとして、Bc、Bd、Be と入力した場合、BC、BD、BE コマンドとして解釈されてしまいますので注意してください。 <ブレークポイント番号>を省略すると、自動的に空いているブレークポイント番号を割り当てます。

<アドレス>は、ブレークしたい命令語の番地を指定します。

<カウント>は、ブレークするまでに通過できる回数(ブレークカウント設定値)を指定します。

<カウント>を省略すると、1とみなします。

例

-B2 no break pointer

-B _. 17 **②**

-B **②**

00 e 000BA344(0000;0001)

-

←17行にプレークポイントを設定

-Clear Breakpoint-

書 式 BC <ブレークポイント番号>

機 能 ブレークポイントの削除

解 説 設定されているブレークポイントを削除します。

<アレークポイント番号>には、ブレークポイント番号 (0~1f) を指定します。 ブレークポイント番号は、複数個指定できます。

<ブレークポイント番号>にアスタリスク(*)を指定すると、全ブレークポイントを削除します。

例

-B2 00 e 000BA344(0000;0001) 01 e 000BA34C(0000;0001) -BC02 -B2 01 e 000BA34C(0000;0001) -BC*2 -B2

←プレークポイントNo0の削除

←全プレークポイントNoの削除

no break pointer -■

-Disable Breakpoint-

書 式 BD <ブレークポイント番号>

機 能 ブレークポイントの無効化

解 説 ブレークポイントを一時的に無効化します。

ブレークポイントは、削除されるわけではないので、EB コマンドにより、いつでも有効化できます。

<ブレークポイント番号>には、無効化したいブレークポイント番号 (0~1f)を指定します。

ブレークポイント番号は、複数個指定できます。

<ブレークポイント番号>にアスタリスク(*)を指定すると、全ブレークポイントを無効化します。

例

- -

←プレークポイントNo0の無効化

←全プレークポイントNoの無効化

Enable Breakpoint-

書 式 BE <ブレークポイント番号>

機 能 ブレークポイントの有効化

解 説 BD コマンドにより、一時的に無効化されたブレークポイントを有効化します。 <ブレークポイント番号>には、有効化したいブレークポイント番号 (0~1f) を指定します。

> ブレーク ポイント番号は、複数個指定できます。 <ブレークポイント番号>にアスタリスク(*)を指定すると、全ブレークポイントを有効化します。

例

←ブレークポイントNo0の有効化

←全ブレークポイントNoの有効化

Break count Reset-

書 式 BR

機 能 ブレークカウントの初期化

解 説 全ブレークポイントの通過回数カウンタをクリアします。

例

-B2
00 e 000BA41E(0007;0001)
01 e 000BA432(0006;0001)
-BR2
-B2
00 e 000BA41E(0000;0001)
01 e 000BA432(0000;0001)

Command line set-

書 式 C <文字列>

機 能 コマンドラインの設定

解 説 デバッグ対象プログラムに与えるコマンドライン文字列を指定します。 このコマンドは、デバッグ対象プログラムを実行する前に指定してください。

例

-C a:b:c:d:e:f 2 -T 2 -?argv[0];s 2 ←プログラムに渡されるコマンドラインの女字列表示

"G:\xor.x"
-?argv[1];s② ←プログラムに渡されるコマンドラインの文字列表示
"a:b:c:d:e:f" Cコマンドで設定した文字列

-

Dump memory-

書 式 D[<サイズ>] [<レンジ>]

機 能 メモリ内容のダンプ

解 説 メモリ内容を 16 進と ASCII コードでダンプ表示します。

<サイズ>は、ダンプするサイズを指定します。

(S=iiiln I) (S=iiiln I) (S=iiln I)

<サイズ>の指定を省略すると、Wとなります。

<レンジ>は、ダンプする範囲を指定します。

<レンジ>を省略した場合は、以前に D コマンドで表示された最後のデータの次から 128 バイト分表示されます。

```
-DS BA4E4 BA533 2
                                       ←バイト単位のダンプ表示
000BA4E4 43 20 6C 69 62 72 61 72 79 20 66 6F 72 20 58 36
                                                            C library for X6
000BA4F4
         38 30 30 30 20 58 43 BA DD CA DF B2 D7 20 76 32
                                                            8000 XCJ>Nº 15 v2
         2E 30 30 00 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 31 39
000BA504
                                                            .00.Copyright 19
000BA514
         38 37 2C 38 38 2C 38 39 2C 39 30 20 53 48 41 52
                                                           87,88,89,90 SHAR
         50 2F 48 75 64 73 6F 6E 00 00 4F F9 00 0B D1 38
000BA524
                                                            P/Hudson..O...48
-D BA4E4 L50 2
                               ←ワード単位の長さ指定のダンプ表示
          4320 6C69 6272 6172 7920 666F 7220 5836
000BA4E4
                                                   C library for X6
000BA4F4
          3830 3030 2058 43BA DDCA DFB2 D720 7632
                                                   8000 XCコンハ・イラ v2
         2E30 3000 436F 7079 7269 6768 7420 3139
000BA504
                                                   .00.Copyright 19
         3837 2C38 382C 3839 2C39 3020 5348 4152
000BA514
                                                   87,88,89,90 SHAR
000BA524
         502F 4875 6473 6F6E 0000 4FF9 000B D138
                                                   P/Hudson..O...48
-
```

Examine

E? <C評価式> [; <フォーマット>] 式

C評価式の設定 能 機

C言語の式を設定し、評価値を表示します。 説 解

設定できる評価式は、1)~9)の9個までです。

設定された式は、ユーザープログラムから SCD に制御が移るたびに再評価さ れ、表示されます。

<C評価式>は、C言語の式の記述と同じ形式で記述します。

<フォーマット>は、評価値を表示する書式を指定します。

この場合の<C評価式>は、副作用のある演算子(代入など)は画面が再表示され るたびに評価されるため、使用すべきではありません。

<C評価式>や<フォーマット>について詳しくは、本章「4.2 C言語の式表 記」を参照してください。

例

-T 2

-E? i ❷

←レジスタスクリーンに評価値を表示

-E? *(argv+1);s <a>□ ←レジスタスクリーンに評価文字列を表示

-X 🕗

PC=000BA34C USP=000CD51C SSP=000067F2 SR=8014 X:1 N:0 Z:1 V:0 C:0

A 000BAB22 000BA958 000BA950 000791D0 000BA52E 000BA250 000CD524 000CD51C

1) i = 0

2) *(argv+i);s = "G:\xor.x"

subq.1 #1,\$0008(A6)

;000CD52C(00000001)

-

Examine Erase

書 式 EE <C評価式番号>

機 能 C評価式の削除

解 説 E?コマンドで設定されたC言語の評価式を削除します。

評価式には、1) ~9) までの番号がついていますので、削除したい番号を<C評価式番号>に指定してください。

また、W? (ウォッチポイント) コマンドおよび T? (トレースポイント) コマンドで設定された式も削除できます。

その場合は、<C評価式番号>のところに、WまたはTを指定してください。

```
-X 🕗
PC=000BA34C USP=000CD51C SSP=000067F2 SR=8014 X:1 N:0 Z:1 V:0 C:0
A 000BAB22 000BA958 000BA950 000791D0 000BA52E 000BA250 000CD524 000CD51C
w) c = = 0 \times 1A = 0
t) i (000CD51C:0004)=00 00 00 00
subq.1 #1,$0008(A6)
                        ;000CD52C(00000001)
-EE1 🕗
-X 🕗
PC=000BA34C USP=000CD51C SSP=000067F2 SR=8014 X:1 N:0 Z:1 V:0 C:0
A 000BAB22 000BA958 000BA950 000791D0 000BA52E 000BA250 000CD524 000CD51C
w) c = 0x1A = 0
t) i (000CD51C:0004)=00 00 00 00
subq.1 #1,$0008(A6)
                        ;000CD52C(00000001)
-EET 🕗
-X 🕗
PC=000BA34C USP=000CD51C SSP=000067F2 SR=8014 X:1 N:0 Z:1 V:0 C:0
A 000BAB22 000BA958 000BA950 000791D0 000BA52E 000BA250 000CD524 000CD51C
w) c = 0 \times 1A = 0
subq.1 #1,$0008(A6)
                  ;000CD52C(00000001)
-EEW 🕗
- X 🕗
PC=000BA34C USP=000CD51C SSP=000067F2 SR=8014 X:1 N:0 Z:1 V:0 C:0
A 000BAB22 000BA958 000BA950 000791D0 000BA52E 000BA250 000CD524 000CD51C
subq.l #1,$0008(A6)
                       ;000CD52C(00000001)
-
```

-Fill memory-

書 式 F[<サイズ>] <レンジ> <データ>

機 能 フィルメモリ

解 説 <レンジ>で指定したメモリ内を、<データ>で指定した値で満たします。〈サイズ>には<データ>のサイズを指定します。(S=バイト、W=ワード、L=ロングワード)〈サイズ>の指定を省略するとWとなります。

例

-DS C0000 C003F
000C0000 00 FF 00

Go

書 式 G[= < 開始アドレス>] [< ブレークポイントのアドレス>]

機 能 デバッグ中のプログラムの実行

解 説 デバッグ対象プログラムに実行権を渡します。

<開始アドレス>を指定した場合は、該当プログラムの開始アドレスから、省略された場合は、プログラムカウンタが示すアドレスから実行され、プログラムが終了するかブレークポイントで停止するまで続きます。

なお、G コマンドで指定されたブレークポイントは、指定時のみ有効で、再度停止させたい場合は、再度設定する必要があります。

また、G コマンドでは実行権をデバッグ対象プログラムに渡してしまうため、実行中には条件つきブレークポイント、およびトレースポイントによる停止は働きません。

```
■ Show = Trace ■ Step ■ Option ■ XUR
             10: #define
                              MAXKEY
                                         64
             11:
             12: static int keylen[MAXKEY];
             13: static int keyoff[MAXKEY];
             14:
             15: main(int argc, char **argu)
             16: {
             17:
                      int
                             c, i;
             18:
000EFB14
             19:
                      if (-argc > MANGEY) [
             20:
21:
000EFB24
                          fprintf(stderr, "xor: too many keys\u00e4n");
000EFB38
                          exit(1);
             22:
23:
000EFB46
                     ++argu;
             24:
25:
000EFB4A
                     (woid) setmode(fileno(stdin), O_BINARY);
000EFB68
                      for (i = 0; i (argc; i++) {
000EFB76
                          if ((keylen[i] = strlen(argv[i])) == 0)
000EFB9E
                              keylen[i] = 1;
              X:0 N:0
PC=000EFB14
              D0=000EFF54
                             D4=000000000
                                           A0=000F02CC
                                                         A4=000EFCD8
USP=00102CC6
                             D5=00000000
               D1=00000000
                                          A1=000F0102 A5=000EFA20
               D2=00000001 D6=00000000 A2=000F00FA A6=00102CCE
D3=00000000 D7=00000000 A3=0008B1D0 A7=00102CC6
SSP=000067F2
                     1.compand
loading XOR.X
-G .19 ₪
                ←19行目にブレークポイントを設定して実行
```

Help


書 式 H

機 能 オンラインヘルプメッセージ

解 説 SCD のコマンドの使い方の簡単な説明を表示します。

表示内容には、コマンド一覧、コマンド表記、C言語の式表記があります。

例



コマンド一覧の一部です。

-History Clear-

書 式 HC

機 能 トレース履歴の消去

解 説 トレースの履歴を消去します。

```
15: woid main(int argc, char **argu)
16: {
    int c, i;
                               c, i;
00075644
                       if (-argc > MAXKEY) {
00075654
                               fprintf(stderr, "xor: too many keys¥n");
                               exit(1);
 PC=00075676
                          D4=000000000
                                       A0=00075D02
                                                    A4=000757EE
USP=00087E06
                          D5=00000000
              D1=00000000
              D2=00000001 D6=00000000 A2=00075BDC
                          D7=00000000 A3=000351D0
-hi 🛭
  - Trace history -
  00075652
               ble.s
                       $00075676
  0007564C
                       #$00000040,D0
               cmp. 1
  00075648
               move.1 $0008(A6),D0
   19:
               if (-argc > MAXKEY) {
  00075644
               subq.1 #1,$0008(A6)
_main
  00075640
                       $000757A6
               bra.w
__main
  000757EE
                       $00077A22,A7
               lea
−hc 🕗
-hi 🕗
  - Trace history -
```

History Trace

書 式 HI [-<カウント>]

機 能 トレース履歴の表示

解 説 トレース履歴を新しい順に表示します。

トレース履歴は、T, U などのコマンドでプログラムがトレース実行された場合の PC (プログラムカウンタ)を、最近のものから 256 ステップ分記憶しています。

Gコマンドで実行された場合は、記憶されません。

HI の後ろに-<カウント>(2~ff) を指定すると、<カウント>ステップ前からのヒストリーを古い順に表示します。

```
−HI 🕗
  --Trace history--
                movea.1 D0,A0
  00100658
                addq.1 #4,D0
  00100656
                move.1 $000C(A6),D0
  00100652
                move.1 #$0010263E,-(A7)
  0010064C
                         sscanf(argv[1], "%d", &precision);
    33:
                         #$001074CC._precision,-(A7)
  00100646
                move.l
                         $0010066E
  00100644
                bne.s
                cmp.1
                         #$00000002,D0
  0010063E
                if(argc==2) {
    32:
                move.1 $0008(A6),D0
  0010063A
-main 🛭
                         $0010078C
  00100636
                bra.w
-main 🕗
                         $00107CBA, A7
  0010141A
                lea
- 8
```

Change Source

書 式 I[...<ファイル名>]

機 能 ソース表示モードへの切り替え

解 説 リストスクリーンの表示をソース表示に切り替えます。

表示ソースファイルを指定する場合は、2 つのピリオド(..)の後ろに拡張子を除いたファイル名を指定します。

Iのみの場合は、現在のソースを表示します。

なお、リストスクリーンについて詳しくは、本書「第5章 フルスクリーン」を 参照してください。

```
c, i;
                     int
                     if (--argc > MAXKEY) {
   fprintf(stderr, "xor: too many keys¥n");
000EFB14
000EFB24
            20:
000EFB38
            21:
22:
23:
25:
26:
27:
28:
31:
32:
33:
34:
                         exit(1);
000EFB46
                     ++argu;
000EFB4A
                     (void) setmode(fileno(stdin), O_BINARY);
000EFB68
                     for (i = 0; i <argc; i++) {
000EFB76
                         if ((keylen[i] = strlen(argu[i])) == 0)
000EFB9E
                              keylen[i] = 1;
000EFBB2
                         keyoff[i] = 0;
000EFBC8
                     while (( c= getchar()) != EOF) {
000EFBDC
                         for (i = 0; i < argc; i++) {
000EFBEA
                              c ^= argu[i][keyoff[i]];
000EFC16
                              keyoff[i] = (keyoff[i] + 1) % keylen[i];
 ER=0000 X:0
                   N:0 Z:0 V:0 (:0
 PC=000EFCD8
              D0=000000000
                            D4=000000000
                                          A0=000EFA10
                                                        A4=000EFCD8
              D1=000000000
USP=000C1C70
                            D5=00000000
                                          A1=000F28E2
                                                        A5=00000000
SSP=000067F2
                            D6=00000000
              D2=00000000
                                          A2=000C2704
                                                        A6=00000000
              D3=00000000 D7=00000000
                                          A3=0008B1D0
                                                       A7=000C1C70
                    Lemmand
loading xor.x
-I ..xor.17 ₪
                 ←xor.cのソースリスト17行目からリストスクリーンに表示
```

List Source

書 式 I?

機 能 ソースファイルの一覧

解 説 リストスクリーンの表示をソース表示に切り替え、ソースファイルの一覧を表示 します。

例

```
D0=00000000
                           D4=000000000
                                         A0=000EF4F0
                                                       A4=000EF6A6
PC=000EF6A6
                                                       A5=00000000
                                         A1=000F1AD2
              D1=00000000 D5=00000000
USP=000C1C70
                                         A2=000C2704
A3=0008B1D0
                                                       A6=00000000
                           D6=00000000
              D2=00000000
SSP=000067F2
                                                       A7=000C1C70
              D3=00000000 D7=00000000
```

loading main.x

Ø: main.c ←*は現在実行されているソースファイル1: sub.c

-

List

書 式 L [<レンジ>]

機 能 リスト表示 (ソース/アセンブリ)

解 説 指定された<レンジ>内の、デバッグ中のプログラムリストを表示します。

ソース表示モードのときは、C 言語ソースリストを、アセンブラ表示モードのと きは、逆アセンブルリストを表示します。

<レンジ>には、<開始アドレス>と<終了アドレス>を指定します。

フルスクリーンモードでは、<開始アドレス>のみ有効です。

コンソールモードで<終了アドレス>を省略すると、一部のリスト表示となります。

<開始アドレス>を省略すると、前回のコマンド実行時に表示された最終行の次 の行から表示します。

また、ソース表示モードのときには、2 つのピリオド (..) の次に拡張子を除い たファイル名を指定することができ、1 つのピリオド (.) の次に行番号を指定 することができます。

```
-L ..xor.12
                                     ←xor.cのCソースリストを表示
            1: /*
            2:
                      xor.c - simple crypt
               *
            3: */
            4:
            5: #include
                              <stdlib.h>
                                            ←コンソールモードでの表示例
            6: #include
                              (stdio.h)
                                              フルスクリーンモードでは
                              <fcntl.h>
                                              リストスクリーンにスクリーン
           13: static int
                              (io.h)
                                              サイズ行分のリスト表示
           14:
           15: void main(int argc, char
           16: {
-0 D
                                     ←アセンブリ表示モードへの切り換え
-L ._main 🕗
                                     ←シンボル名_mainの示すアドレスから
_main
                                       アセンブラ命令を表示
 000BA340
               link
                      A6, #$FFF8
   17:
               int c = 0, i = 0;
 000BA344
               clr.1
                      $FFFC(A6)
 000BA348
               clr.1
                      $FFF8(A6)
   19:
               if (--argc > MAXKEY) {
 000BA34C
               subq.1 #1,$0008(A6)
                                            ←コンソールモードでの表示例
 000BA350
              move.l $0008(A6),D0
                                              フルスクリーンモードでは
 000BA354
                      #$00000040,D0
              cmp.1
                                              リストスクリーンにスクリーン
 000BA35A
              ble.s
                      $000BA37E
                                              サイズ行分のリスト表示
   20:
                      fprintf(stderr, "xor: too many keys\n");
 000BA35C
              move.1 #$000BA4D0,-(A7)
```

Memory Edit-

書 式

機能

メモリ内容の編集

解 説

メモリ内容を編集します。

<サイズ>は、編集するメモリのサイズを指定します。

(S=バイト、W=ワード、L=ロングワード)

<アドレス>は、編集する開始アドレスを指定します。

<データ>は、メモリに入れる内容です。

<データ>を省略すると、現在のメモリ内容をいったん表示して入力モードになります。

入力モードから抜けるには、ピリオド(.)を入力してリターンキー図を押してください。

MEN コマンドは、ME コマンドと同じ機能ですが、入力モードのときにメモリ 内容を表示しません。

<サイズ>にPを指定した場合には、バイトアクセスでアドレスが2増加します。

例

-D BA4DØ L20 ☑ xor: too many ke 000BA4D0 786F 723A 2074 6F6F 206D 616E 7920 6B65 000BA4E0 7973 0A00 4320 6C69 6272 6172 7920 666F ys...C library fo -ME BA4D0 'tes:' -D BA4D0 L20 2 000BA4D0 7465 733A 2074 6F6F 206D 616E 7920 6B65 tes: too many ke 000BA4E0 7973 0A00 4320 6C69 6272 6172 7920 666F ys...C library fo -ME BA4D0 ₪ 7465733A :'xor:' 2 000BA4D0 20746F6F :. 2 000BA4D4 -D BA4D0 L20 2 000BA4D0 786F 723A 2074 6F6F 206D 616E 7920 6B65 xor: too many ke 000BA4E0 7973 0A00 4320 6C69 6272 6172 7920 666F ys...C library fo -

Memory Move-

書 式 MM <レンジ> <アドレス>

機 能 メモリ内容の移動

解 説 <レンジ>で指定するメモリブロックを、<アドレス>で指定した位置へ移動します。

<レンジ>で指定した移動元アドレスのメモリの内容は、本コマンド実行後もそのまま残っています。

ただし、移動元ブロックと移動先ブロックが一部重なった場合には、重なった部分のメモリの内容は変更されます。

例

-D BA4E4 L50 2 000BA4E4 4320 6C69 6272 6172 7920 666F 7220 5836 C library for X6 000BA4F4 3830 3030 2058 43BA DDCA DFB2 D720 7632 8000 XCコンハ・イラ v2 000BA504 2E30 3000 436F 7079 7269 6768 7420 3139 .00.Copyright 19 000BA514 3837 2C38 382C 3839 2C39 3020 5348 4152 87,88,89,90 SHAR 502F 4875 6473 6F6E 0000 4FF9 000B D138 000BA524 P/Hudson..0...48 -MM BA4E4 L50 C0000 2 -D C0000 L502 000C0000 4320 6C69 6272 6172 7920 666F 7220 5836 C library for X6 000C0010 3830 3030 2058 43BA DDCA DFB2 D720 7632 8000 XCコンハ° イラ v2 2E30 3000 436F 7079 7269 6768 7420 3139 000C0020 .00.Copyright 19 3837 2C38 382C 3839 2C39 3020 5348 4152 000C0030 87,88,89,90 SHAR 502F 4875 6473 6F6E 0000 4FF9 000B D138 000C0040 P/Hudson..O...48 -

-Memory Search-

書 式 MS[<サイズ>] <レンジ> <データ>

機 能 メモリ内容の検索

解 説 <レンジ>で指定したメモリ内を検索し、<データ>で指定した値を捜します。 <サイズ>は、<データ>のサイズを指定します。

(S=バイト、W=ワード、L=ロングワード)

<サイズ>の指定を省略すると、Wとなります。

<データ>は、複数のデータも指定できます。

シングルクォート(')で囲まれた文字列を指定することもできます。

その場合は、<サイズ>は自動的にSになります。

例

```
-MS BA340 BD138 4E75 2
                                                                         000BAA22
                                                               000BAA1E
                                                    000BA9F6
                                          000BA940
          000BA8EA
                               000BA90A
                     000BA906
000BA4CE
                                                               000BAC02
                                                                         000BAC06
                                                    000BAB18
                               000BAA70
                                          000BAACE
                     000BAA6C
          000BAA60
000BAA3A
                                                                         000BACDA
                                                               000BACD2
                                                    000BAC9C
                               000BAC52
                                          000BAC64
                     000BAC44
          000BAC1C
000BAC18
                                                                         000BAE54
                                                               000BAE42
                                                    000BAE36
                    000BAE0C
                               000BAE22
                                          000BAE2E
          000BADFC
000BACF0
                                                                         000BB018
                                                               000BAFB2
                                                    000BAFAA
                                          000BAF4C
                     000BAEAC
                               000BAEF8
          000BAE9E
000BAE62
                                                                         000BB4A4
                                                               000BB45A
                                                    000BB316
                     000BB180
                               000BB19C
                                          000BB1A6
          000BB148
000BB126
                                                                         000BB850
                                                    000BB7EC
                                                              000BB80E
                                         000BB57C
                               000BB570
000BB4EA
          000BB50C
                     000BB546
                                                                         000BBD96
                                          000BBC8A
                                                    000BBC9A
                                                               000BBD12
                               000BBA1A
000BB858
          000BB8BC
                     000BB9F6
                                                               000BBF74
                                                                         000BC086
                                                    000BBF38
                                          000BBEE0
                     000BBEBC
                               000BBED0
          000BBE80
000BBE6C
                               000BC106
                                         000BC114
                    000BC0CA
          000BC0C6
000BC08A
-MS BA340 BD138 'xor:' 3
```

-

000BA4D0

Object mode

書 式 0

機 能 アセンブリ表示モードへの切り替え

解 説 ソース表示モードからアセンブリ表示モードに切り替えます。

これによって、表示だけでなくプログラム実行の単位も、ソース1行単位から機 械語の1命令単位に変更されます。

ソース表示モードに戻る場合は、Iコマンドを使用します。


```
\nabla \nabla
               if (-argc > MAXKEY) {
                                             subq. I
                                                           111,$6000B(A6)
            202E 0008
000EFB18
                                                          $0008(A6),D0
                                             move. 1
000EFB1C
            BOBC 0000 0040
                                                           #$00000040, D0
                                             cmp. 1
000EFB22
                                             ble.s
                                                          $000EFB46
                    fprintf(stderr, "xor: too many keys\n");
     20:
            2F3C 000E FC7A
2F3C 000F 1ED0
000EFB24
                                                           #$000EFC7A,-(A7)
                                             move. I
000EFB2A
                                                           #$000F1ED0,-(A7)
                                             move. I
000EFB30
            4EB9 000F 06DA
                                                           _fprintf
                                             isr
000EFB36
                                             addq. 1
            2F3C 0000 0001
000EFB38
                                                          #$00000001,-(A7)
                                             move. I
           4EB9 000F 0164
000EFB3E
                                                           exit
                                             jsr
000EFB44 588F
                                             addq. 1
23: ++argu;
000EFB46 58AE 000C
                                                          #4,$000C(A6)
                                             addq.l
               (woid) setmode(fileno(stdin), O_BINARY);
000EFB4A 2F3C 0000 0400
                                             move. 1
                                                          #$00000400,-(A7)
 PC=000EFB14 D0=000EFF54 D4=00000000
                                                A0=000F02CC A4=000EFCD8
USP=00102CC6 D1=00000000 D2=000000001 D3=00000000
                                D5=00000000 A1=000F0102 A5=000EFA20
D6=00000000 A2=000F00FA A6=00102CCE
D7=00000000 A3=0008B1D0 A7=00102CC6
loading xor.x
-T ❷
-0
-0
```

Print status

式 P

システムステータスの表示 能 機

デバッガ、およびデバッグ中のプログラムのアドレスを表示します。 説 解



-Print Function-

式 PF

機 能 関数リストの表示

解 現在、読み込まれているソースファイル内の関数の一覧を表示します。 説

-PF@ main(argc, argv)

Print Global variable

書 式 PG

機 能 グローバル変数リストの表示

解 説 ソースファイル内のグローバル変数の一覧を表示します。

例

-PG D
keylen=Array:0x000BC46E
keyoff=Array:0x000BC56E
errno=0
errno=0
_doserrno=0
environ=0x000CD538
_PSP=762448
_fmode=0
sys_errlist=Array:0x000BC132
sys_nerr=34
_iob=Array:0x000BC6F2
_liobuf=Array:0x000BCB5C

Print Local variable

書 式 PL

機 能 ローカル変数リストの表示

解 説 ソースファイル内のローカル変数の一覧を表示します。

例

-PLD argc=1 argv=0x000BCEE0 c=157245283 i=1885430635

50

-Print Symbol-

書 式 PS

機 能 シンボルテーブルの表示

解 説 シンボルテーブルに登録されている、全シンボル名の一覧を表示します。

```
-PS 🕗
$00010000:_STACK_SIZE
$00010000:_HEAP_SIZE
$000BA340:_main
$000BA52E:__main
$000BA7CC:__stack_over
$000BA94C:_tzname
$000BA954:_tzstn
$000BA958:_tzdtn
$000BA95C:_daylight
$000BA960:_timezone
$000BA9BA:_exit
$000BA9F8:_atexit
$000BAA24:__CLMOD
$000BAA3C:_clock
$000BAA62:_srand
$000BAA6E:__SRAND
$000BAA72:__exit
$000BAA76:_tzset
$000BAB24:_getml
$000BAB26:_getmem
$000BAB28:_malloc
$000BAC08:_fileno
$000BAC1E:_getenv
 -- More -- Y/N ?
-
```

Search and Print Symbol—

書 式 PS < シンボル >

機 能 シンボルの検索表示

解 説 <シンボル>で指定したシンボル名をシンボルテーブルから検索して見つかった 場合、その値を表示します。

なお、<シンボル>にはシンボル名の先頭何文字かを指定し、その文字が含まれるシンボル名を検索できます。

例

-PS_m 🛭

\$000BA340:_main \$000BAB28:_malloc

- -

Print Structured

```
書 式 PT
```

機 能 構造体の表示

```
解 説 ソースファイル内の構造体(共用体含む)の一覧を表示します。フォーマットは、次のようになります。struct 〈構造体のタグ名〉 {〈先頭からのオフセット〉〈変数の型〉〈変数名〉…
```

```
-PT 🕗
struct .fake0 {
  0x0000 int
               quot
   0x0004 int
                rem
struct .fake1 {
  0x0000 int
                quot
  0x0004 int
                rem
 struct _iobuf {
  0x0000 char * _ptr
  0x0004 int _cnt
   0x0008 char * _base
   0x000C int _flag
               _bsize
   0x0010 int
   0x0014 char _file
   0x0015 char _pback
   0x0016 char * _fname
```

-Print Address-

書 式 P? <アドレス>

機 能 アドレス式の計算

解 説 <アドレス>式を評価し、値を表示します。

<アドレス>式は、16進数(そのまま)、10進数(¥で始まる)、2進数(_で始まる)、ラベル(ピリオドを付ける)、行番号(ピリオドを付ける)などの表現と、いくつかの演算子(+,-,*,/,%(剰余),&(論理積), |(論理和),!(論理否定), ^(排他的論理和))を組み合わせることができます。

例

-P?100*2 00000200 -P?¥256*¥2 00000200 -p? .a6+8 000CD52C

¥ · · · ¥

Quit

書 式 Q

機 能 SCD の終了

解 説 SCDを終了させ、親プロセスに制御を戻します

例

-Q 🕗

A>■ ←親プロセスがCOMMAND.Xのとき

Read file

書 式 R <ファイル名>[,<アドレス>]

機 能 ファイルを読み込む

解 説 <ファイル名>で指定したファイルを、<アドレス>で指定したアドレスから、 メモリに読み込みます。

<アドレス>を指定しない場合、以下のように読み込むファイルの種類により動作が異なります。

● X形式またはR形式の実行可能ファイル

G コマンド等で実行できるように変換してユーザープログラム領域にロードします。

ユーザープログラム領域は P コマンドを実行した時の"user program from \$?????"という表示で知ることができます。

● Z形式の実行可能ファイル

ファイルのヘッダに格納されているロードアドレスがユーザープログラム領域 内であれば、ロードアドレスよりロードします。

この場合そのままGコマンド等で実行することができます。

ロードアドレスがユーザープログラム領域外であれば、ファイルの内容をその ままユーザーブログラム領域にロードします。

この場合、Gコマンド等で実行することはできません。

●実行できないファイル

ファイルの内容をそのままユーザープログラム領域にロードします。

もちろん、Gコマンド等で実行することはできません。

<アドレス>を指定した場合は、指定したファイルの種類に関係なく、ファイルの内容をそのまま加工しないで、指定されたアドレスよりロードします。

この場合、R形式の実行可能ファイルをロードした時のみGコマンド等で実行することができます。

OSやデバッガ等が使用しているアドレスを指定してはいけません。

Step

書 式 S[<カウント>]

機 能 ステップ実行

解 説 プログラムを<カウント>の回数分ステップ実行します。

プログラムカウンタの示すアドレスから実行を開始します。

もし、<カウント>の回数に到達する前にブレークポイントに出会ったり、条件 つきブレークポイントの条件が満たされたり、トレースポイントで指定されてい るメモリ内容の変化が起きた場合は、そこでステップ操作を中断します。

ソース表示モードでの1ステップは、実行可能な1行に相当します。

アセンブリ表示モードでの1ステップは、アセンブル1命令に相当します。

T コマンドと違って、JSR (BSR) 命令で呼び出されるサブルーチンは、1 命令として実行します。

ソース表示モードにおいてのステップは、関数呼び出しがその場で実行されるため、呼び出された関数内部をトレースすることはありません。


```
1: #include <stdio.h>
              2:
3:
4:
5:
6:
7:
                 int xdot;
                main()
000EF5F4
                          xdot = 100;
000EF5FE
              8:
                          printf("xdot(main) = %d¥n", xdot);
000EF612
              9:
                          sub();
             10:
999EF618
             11:
                           : N V: N I: N
 PC=000EF618
               D0=00000011
                             D4=000000000
                                           A0=000EF65A
                                                         A4=000EF6A6
                                           A1=000F0966
USP=00101EBE
               D1=FFFF0003
                             D5=00000000
                                                         A5=000EF500
SSP=000067F2
               D2=00000030
                             D6=00000000
                                           A2=000EF65A
                                                         A6=00101EBE
               D3=00000000
                             D7=00000000
                                           A3=0008B1D0
                                                         A7=00101EBE
                     Lommand
loading main.x
-<u>S</u>4 ☑
```

Step until Return-

書 式 SR

機 能 関数からの復帰

解 説 RTS, RTR, RTE 命令のいずれかを実行するまで、ステップ実行を続けます。 結果的に、現在の関数(サブルーチン)から復帰することになります。



-Trace

書 式 $T[=\langle r | \nu z \rangle]$ $[\langle n | \nu \rangle]$

機 能 トレース実行

解 説 プログラムを<カウント>回数分トレース実行します。

<アドレス>を指定した場合には、そのアドレスから、指定しない場合には、プログラムカウンタの示すアドレスから実行を開始します。


もし、<カウント>の回数に到達する前にブレークポイントに出会ったり、条件 つきブレークポイントの条件が満たされたり、トレースポイントで指定されてい るメモリ内容の変化が起きた場合は、そこでトレース操作を中断します。

ソース表示モードでの1トレースは、実行可能な1行に相当します。

アセンブリ表示モードでの1トレースは、アセンブル1命令に相当します。

T コマンドでは、JSR (BSR) 命令を実行すると、サブルーチンへ分岐し、サブルーチン内部をさらにトレースで追いかけることができます。

ソース表示モードにおいてのトレースでは、関数呼び出しが起きたとき呼び出された関数のソースが存在するならば、その関数内部をトレースで追いかけることができます。



-Set Tracepoint-

T? <C評価式> [; <長さ>]

機 能 トレースポイントの設定

説 メモリ内容を監視するアドレスと長さを設定します。 解

指定したアドレス範囲のメモリ内容が変化したときに、プログラムの実行を停止 させることができます。

トレース、またはステップ実行時に有効です。

<C評価式>は、C言語の式の記述と同じ形式で記述します。

もし、<C評価式>のところにある式が単純変数だった場合は、そのアドレスと サイズに設定されます。

<長さ>には、監視するメモリのバイト数が指定できます。

<長さ>を省略した場合は、省略値4か、もしくはサイズを持つ変数による指定 の場合、その変数のサイズに設定されます。

<C評価式>について詳しくは、本章「4.2 C言語の式表記」を参照してくださ い。

-T? i ☑

-X ❷

PC=000BA3BE USP=000CD51C SSP=000067F2 SR=8000 X:0 N:0 Z:0 V:0 C:0 A 000BCB60 000BA958 000BA950 000791D0 000BA52E 000BA250 000CD524 000CD51C t) i (000CD51C:0004)=00 00 00 00 clr.1 \$FFF8(A6) ;000CD51C(00000000)

-

-Untrace-

書 式 U[=<アドレス>] [<カウント>]

機 能 表示なしトレース

解 説 Tコマンドとほぼ同じですが、プログラムの実行が停止するまでトレースの表示は行いません。

すなわち、Tコマンドのように1ステップ実行するたびにトレース表示する、 ということはできません。

```
-T3②
000BA344 17: int c = 0, i = 0;
000BA34C 19: if (--argc > MAXKEY) {
000BA37E 23: ++argv;
-U3②
000BA3BE 26: for (i = 0; i < argc; i++) {
```

Console Change

書 式 V

機 能 コンソールの切り替え

解 説 コマンドの入出力装置を con と aux の間で切り替えます。
aux に切り替えると、デバッガに対する入出力は RS-232C ポートを介して行われるようになります。

例 -V ②

-Write file-

書 式 W <ファイル名>, <レンジ>

機 能 ファイルの書き込み

解 説 メモリの内容をファイルに書き込みます。

<レンジ>で指定したメモリブロックの内容を、<ファイル名>で指定したファイルに書き込みます。

例

-W message, BA4E4 BA52B

-!type message 2 C library for X68000 XCコンハ・イラ v2.00Copyright 1987,88,89,90 SHARP/Hudson

デバッガに戻ります!何かキーを押してください②

-

Set Watchpoint-

書 式 W? < C 評価式>

機 能 ウォッチポイントの条件設定

解 説 トレース、またはステップ実行時に停止する条件付きブレークポイントの条件を 設定します。

条件 (評価式) が真 (0以外の値) になると停止します。

<C評価式>は、C言語の式の記述と同じ形式で記述します。

この場合の < C 評価式 > は、副作用のある演算子(代入など)は画面が再表示されるたびに評価されるため、使用すべきではありません。

<C評価式>について詳しくは、本章「4.2 C言語の式表記」を参照してください。

例

-W? c==0x1A ☑

- X 🕗

clr.1 \$FFFC(A6)

;000CD520(FFFFFFF)

-

Display Register-

書 式 X

機 能 レジスタ内容の表示

解 説 レジスタとフラグの内容をすべて表示します。

例

Register Change

書 式 X <レジスタ名>

機 能 レジスタ内容の変更

解 説 指定されたレジスタの内容を変更します。 指定可能な<レジスタ名>は以下の通りです。

D0~D7 データレジスタ

A0~A7 アドレスレジスタ

SSP スーパーバイザスタックポインタ

USP ユーザースタックポインタ

SR ステータスレジスタ

CCR コンディションコードレジスタ

PC プログラムカウンタ

レジスタの内容を変更するときは、コマンドとレジスタ名を入力してください。 入力すると、レジスタ名、その現在値、プロンプトが表示されますので、新しい 値を入力し、リターンキー②を押してください。

例

-XD0 🛭

D0:000BA7AA

1A 🕖

-XD0 🗷

--

D0:0000001A

-Yes no ask-

書 式 Y/N

機 能 ポーズ

解 説 デバッガのコマンドを一時中断します。

継続する場合には Y を、中止する場合には N をキーインしてください。 なお、リターンキー②だけ入力されると継続します。

例

-Y/N 🗗

Display System Variables

式 Z

機 能 システム変数の表示

解 説 全システム変数の現在値を表示します。

> システム変数とは、頻繁に使用する値を Z0~Z9 の変数で代用させて、いちいち 複雑な値を入力しなくてもテバッグをスムーズに行えるようにしたものです。

例

-ZØ BD138☑

-Z 🕗

Z0:000BD138 Z1:00000000 Z2:00000000 Z3:00000000 Z4:00000000 Z5:00000000 Z6:00000000 27:00000000 Z8:00000000 29:00000000

System Variable

書 式 Z<システム変数番号>=<式>

機 能 システム変数の設定

解 説 システム変数の値を設定します。

<システム変数番号>は、システム変数の番号で、0から9まで指定できます。 また、システム変数は、.をつけてコマンドラインで参照することができます。

例

-Z 2 Z0:00000000 Z1:00000000 Z2:00000000 Z3:00000000 Z4:000000000 Z5:00000000 Z6:00000000 Z7:00000000 Z8:00000000 Z9:00000000 -ZØ BD138 ☑ -D .Z0 L30 ₪ 000BD138 0023 6606 08C4 0017 60C6 76FF 0C00 0030 .#f..h.. =v....0 f.....*f.". 000BD148 6606 08C4 001A 6012 0C00 002A 660C 221D 6...g..7`.-<.0e. 000BD158 3601 101C 6700 05A6 6018 B03C 0030 6512 -

Evaluate expression-

書 式 ? <C評価式> [; <フォーマット>]

機 能 C 言語の式評価

解 説 C言語の式を評価し、評価値を表示します。

<C評価式>は、C言語の式の記述と同じ形式で記述します。

<フォーマット>は、評価値を表示する書式を次のいずれかの文字で指定します。

評価値がアドレスである場合は、16進数で表示されます。

代入演算子を利用すると、変数の値を変更することができます。

変数のスコープ(可視範囲)は、現在トレース中のプログラムカウンタに依存します。

指定した変数が現在のスコープから見えないときは、参照したり変更することは できません。

< C 評価式>や<フォーマット>について詳しくは、本章「4.2 C 言語の式表記」を参照してください。

例

-? i 🛭

a

-? i=3 🕗

3

-? i 🛭

3

-? argv[0];s@
"G:\xor.x"

-? 3.1416*2 D

6.2832

-

Output Redirect-

書 式 >

> [<ファイル名>] >> [<ファイル名>]

機能

出力リダイレクト

解 説

コンソール出力された本コマンド実行後、ファイル名で指定したファイルにリダイレクトします。

リダイレクトを行っているときも、コンソールには同時に表示されます。

>> コマンドは、ファイル名で指定したファイルがすでに存在している場合に、そのファイルに対して追記書き込みします。

<ファイル名>を省略した場合は、現在行っているリダイレクトを中止します。

例

-> outfile.prn 2

-D BA4E4 L50 4320 6C69 6272 6172 7920 666F 7220 5836 C library for X6 000BA4E4 3830 3030 2058 43BA DDCA DFB2 D720 7632 8000 XCコンハº イラ v2 000BA4F4 .00.Copyright 19 2E30 3000 436F 7079 7269 6768 7420 3139 000BA504 87,88,89,90 SHAR 3837 2C38 382C 3839 2C39 3020 5348 4152 000BA514 000BA524 502F 4875 6473 6F6E 0000 4FF9 000B D138 P/Hudson..0...48 -> ②

-!type outfile.prn 2

000BA4E4 4320 6C69 6272 6172 7920 666F 7220 5836 C library for X6 000BA4F4 3830 3030 2058 43BA DDCA DFB2 D720 7632 8000 XCJ>N° 15 v2 000BA504 2E30 3000 436F 7079 7269 6768 7420 3139 .00.Copyright 19 000BA514 3837 2C38 382C 3839 2C39 3020 5348 4152 87,88,89,90 SHAR 000BA524 502F 4875 6473 6F6E 0000 4FF9 000B D138 P/Hudson..O...48

デバッガに戻ります!何かキーを押してください②

- 8

Command Logging

書 式 >@[<ファイル名>]

機 能 入力コマンドをファイルに保存

解 説 本コマンド実行後、コマンド投入スクリーンに投入されるコマンドを、<ファイル名>で指定したファイルに出力することを指定します。

<ファイル名>を省略した場合は、現在行っているコマンドのファイル保存を中止します。

なお、コマンド投入スクリーンについて詳しくは、本書「第5章 フルスクリーン」を参照してください。

例

```
->@ scd.log []
-D BA4E4 L50 2
000BA4E4 4320 6C69 6272 6172 7920 666F 7220 5836
                                                   C library for X6
000BA4F4
         3830 3030 2058 43BA DDCA DFB2 D720 7632
                                                   8000 XCコンハº イラ v2
         2E30 3000 436F 7079 7269 6768 7420 3139
000BA504
                                                    .00.Copyright 19
          3837 2C38 382C 3839 2C39 3020 5348 4152
                                                   87,88,89,90 SHAR
000BA514
          502F 4875 6473 6F6E 0000 4FF9 000B D138
000BA524
                                                   P/Hudson..0...48
-P 🕗
debug program from $000796E0
user program from $000BA340
              end $000BD138
              exec $000BA52E
symbol table from $000B9220
->@@
-!type scd.log
D BA4E4 L50
デバッガに戻ります!何かキーを押してください②
```

Input Redirect-

書 式 < <ファイル名>

機 能 入力リダイレクト

解 説 コマンドの投入を、ファイル名で指定されるファイルから行います。 ファイルが EOF (エンドオブファイル) に達するまで継続します。 >@コマンドで出力したファイル名を指定すると (コマンドスクリーンでキーボ

ードから入力した操作に限り)、SCD の実行を再現させることになります。

例

-!type scd.log D BA4E4 L50

デバッガに戻ります!何かキーを押してください ②

-< scd.log 2

-d ba4e4 L50 000BA4E4 4320 6C69 6272 6172 7920 666F 7220 5836 C library for X6 000BA4F4 3830 3030 2058 43BA DDCA DFB2 D720 7632 8000 XCJ>N° 15 v2 000BA504 2E30 3000 436F 7079 7269 6768 7420 3139 .00.Copyright 19 000BA514 3837 2C38 382C 3839 2C39 3020 5348 4152 87,88,89,90 SHAR 000BA524 502F 4875 6473 6F6E 0000 4FF9 000B D138 P/Hudson..O...48

debug program from \$000796E0 user program from \$000BA340 end \$000BD138 exec \$000BA52E symbol table from \$000B9220

-

OS Command

![<OS コマンド>] 式

機 OS コマンドの実行 能

OS (Human68k) のコマンドを実行します。 解 説

> 環境変数 PATH を検索して PATH に登録されたディレクトリを検索し、実行 ファイルを捜し出して実行します。

> もし、検索に失敗した場合は、コマンドプロセッサ (COMMAND. X)を呼び出 してコマンドプロセッサに実行させます。

> SCDが起動時に確保したメモリ上で実行しますので、実行するコマンドにはメ モリ容量的な制限を受けます。

> また、実行したコマンドがデバッグ対象プログラムやその環境に対して影響を与 える可能性も考えられるので、注意しなくてはなりません。

<OS コマンド>を省略した場合は、COMMAND. X が起動します。

COMMAND. X から SCD に戻るときは、EXIT コマンドを使用してください。

例

-!dir *.c 2

REI

A:¥

1 ファイル 88K Byte 使用中 1133K Byte 使用可能

xor

ファイル使用量 1K Byte 使用

c 729 90-05-05 12:00:00

デバッガに戻ります!何かキーを押してください ②

-! D

A>dir *.c@

REI

xor

A: ¥

88K Byte 使用中 1133K Byte 使用可能

1 ファイル ファイル使用量

1K Byte 使用

c 729 90-05-05 12:00:00

A>exit 🕖

デバッガに戻ります!何かキーを押してください②

-

44 コマンド一覧表

コマンド名	機能
A [address]	アセンブル
AN [address]	アセンブル(ニーモニック表示なし)
В	ブレークポイントの表示
B [bp] address [count]	ブレークポイントの設定
BC bp	ブレークポイントの削除
BD bp	ブレークポイントの無効化
BE bp	ブレークポイントの有効化
BR	ブレークカウントの初期化
C string	コマンドラインの設定
D [size] [range]	メモリ内容のダンプ
E? Cexp [;format]	C評価式の設定
EE num	C評価式の削除
F[size] range data	フィルメモリ
G[=address] [adress]	デバッグ中のプログラムの実行
Н	オンラインヘルプメッセージ
HC	トレース履歴の消去
HI [-count]	トレース履歴の表示
I[filename]	ソース表示モードへの切り替え
I?	ソースファイルの一覧
L [range]	リスト表示(ソース/アセンブリ)
ME[size] [address] [data]	メモリ内容の編集
MEN[size] [address]	メモリ内容の編集 (表示なし)
MM range address	メモリ内容の移動
MS[size] range data	メモリ内容の検索
О	アセンブリ表示モードへの切り
	替え
P	システムステータスの表示
PF	関数リストの表示
PG	グローバル変数リストの表示

4.4 コマンド一覧表

コマンド名	機能
PL	ローカル変数リストの表示
PS	シンボルテーブルの表示
PS symbol	シンボルの検索表示
PT	構造体の表示
P? address	アドレス式の計算
Q	SCDの終了
R filename [,address]	ファイルの読み込み
S[count]	ステップ実行
SR	関数からの復帰
T[=address] [count]	トレース実行
T? Cexp[;length]	トレースポイントの設定
U[=address] [count]	表示なしトレース
V	コンソールの切り替え (RS-232C)
W filename, range	ファイルの書き込み
W? Cexp	ウオッチポイントの条件設定
X	レジスタ内容の表示
X reg	レジスタ内容の変更
Y/N	ポーズ
Z	システム変数の表示
Z num=exp	システム変数の設定
? Cexp[;format]	C言語の式評価
> [filename]	出力リダイレクト
>> [filename]	出力リダイレクト (アペンド)
>@ [filename]	入力コマンドをファイルに保存
< filename	入力リダイレクト
![os_command]	OS コマンドの実行

第 5 章

フルスクリーン

概要 プルダウン マウス操作 エスケープキー カーソル コンソール プルダウンメニューのコマンド

本章では、マウススクリーン全面を利用して、マウスやカーソルによる視覚的な操作を行うフルスクリーンモードについて、具体的な操作方法を述べながら解説します。

5.1 概 要

SCD のフルスクリーンモードは、マウススクリーン全面を使用して、マウスやカーソルによる視覚的な操作を行うモードです。

全画面は横方向に 4 分割されます。

- 1 番上の行には、プルダウンメニューバーが表示されています。
- 2番目の画面は、C言語のテキストを表示したり、逆アセンブルリストを 表示するリストスクリーンです。
- 3 番目の画面は、ユーザーレジスタや変数内容を表示するレジスタスクリーンです。
- 4番目の画面は、コマンド投入スクリーンです。 (これはコンソールからの操作に最も近いインターフェースになっています)

通常、カーソルはリストスクリーンかコマンド投入スクリーンのどちらかに 存在します。

もし、コマンド投入スクリーンにカーソルが存在するときは、SCD はこれまでの DB と同様に、コマンドをキーボードから入力して、リターンキーを押す方法でコマンドを実行することができます。

[HOME] キーを押すことによって、カーソルの場所を切り替えることが できます (リストスクリーン/コマンド投入スクリーン)。

コマンドを実行するより視覚的な方法は、プルダウンメニューをマウスでクリックすることです。

SCD はマウスなしでも操作できるように、ファンクションキーからもプル ダウンメニューを選択できます。

[F1] から [F8] までが、プルダウンメニューにそのまま対応しています。

[F9] キーはマウス左ボタンに、 [F10] キーは右ボタンにそれぞれ対応しています。

5.2.1 プルダウンメニューの使い方

フルスクリーンのいちばん上の行にあるプルダウンメニューバーを、マウス でクリックするとメニューがあらわれます。

マウスを下に移動すると、マウスカーソルの位置のメニューが反転表示されます。

選択したいメニューへマウスを移動させたのち、マウスボタンを離すとその メニューが実行されます。

実行させたくないときは、さらにマウスを移動させてメニューの外でマウス ボタンを離してください。

[Trace] および [Step] のプルダウンだけは例外で、クリックしたとたんに実行されます。

もうひとつの選択方法は、ファンクションキーを使用することです。

8つのプルダウンメニューは、それぞれファンクションキー [F1] から [F8] にそのまま対応していますので、引き出したいメニューに対応したファンクションキーを押すことによっても、プルダウンを選択することが可能です。

プルダウンメニューが開いたら、カーソル上下キーでメニューを選択してく ださい。

実行させたいメニューが反転したところでリターンキーを押せば、そのメニューを実行させることができます。

もし実行させたくない場合は、[ESC] キーで中止してください。

カーソル左右キーによって、隣のプルダウンメニューに移ることもできます。

[Trace] および [Step] のプルダウンだけは例外で、 [F6] あるいは [F7] キーを押したとたんに実行されます。

メニューバーのいちばん左にある△▽マークをマウスで左クリックすると、 リストスクリーンを上下にスクロールさせることができます。

右クリックした場合は、1行ずつスクロールさせることができます。

各コマンドについて詳しくは、本章「5.7 プルダウンメニューのコマンド」 を参照してください。

5.2 プルダウン

5.2.2 プルダウンメニュー一覧

 $= \triangle \nabla [File]$ [Find] [Watch] [Exec] [Show] [Trace] [Step] [Option]

Load ファイルの読み込み

Shell OS コマンドの実行

Exit SCD の終了

Search 文字列検索

Forward 前方検索

Back 後方検索

Symbol シンボル検索

Set 評価式の設定

Erase評価式の解除WatchPtウォッチポイントの設定 (停止条件)

TracePt トレースポイントの設定 (監視設定)

Run 実行

Slow 低速実行

Restart 再実行

Clear ブレークポイントの削除

Return 関数からの復帰

Assembly アセンブリ表示/ソース表示

Register レジスタ表示のフリップ

Screen ユーザー画面表示

Stack スタック内容表示

Calls 関数呼び出し履歴表示

アセンブリ/ミックスモード シンボル表示フリップ

コード表示フリップ

漢字モード表示フリップ

環境設定モード選択フリップ

Mix

Symbols

Code

Kanji

Custom

5.3マウス操作

マウスを併用することによって、より視覚的かつスピーディーな操作を行う ことができます。

5.3.1 リストスクリーン上での操作

リストスクリーンに表示されたCソーステキスト、あるいは逆アセンブルリストは、画面左上に表示されている△▽マークのクリックによって、表示をスクロールさせることができます。

目的の位置を表示させたところで、リストスクリーンの任意の実行可能な行 を左クリックすると、そのアドレスにブレークポイントを設定することがで きます。

ブレークポイント設定された行には、ブレークポイントのマークの表示が付いて、アンダーライン表示されるようになります。

同じように、リストスクリーンの任意の実行可能な行を右クリックすると、 そのアドレスまでプログラムの実行を進めることができます。

(G<アドレス>コマンドと同様)

5.3.2 スクリーンサイズの変更

レジスタスクリーンのタイトルバー、コマンド投入行のタイトルバー、コマンド投入行の最下行のひとつ下の行を左クリックして、マウスボタンを離さずに、マウスを上下に移動させると、各スクリーンの表示行数を変更することができます。

ただし、それぞれのスクリーンには、最少限必要な行数があって、それより も小さくすることはできないようになっています。

5.4 エスケープキー

[ESC] キーと、それに続く1文字の入力によって行う動作がいくつか定義されています。

これらは、テキストエディタのキー操作に比較的近いものです。

[ESC]・[A] : [HOME] キーと同じく、文字カーソルの位置を切り替

えます。

(リストスクリーン/コマンド投入スクリーン)

[ESC]・[Q] : Qコマンドと同じく、SCDを終了します。

[ESC]・[S] : [CLR] キーと同じく、アセンブリ表示モード/ソース

表示モードの切り替えを行います。

[ESC]·[W] : 各スクリーンのサイズを変更します。

変更されるスクリーンのタイトルバーが反転表示されま すので、カーソル上下キーによってタイトルバーを移動

させ、リターンキーで確定させます。

移動させるタイトルバーを切り替えるには、

[SPACE] キーを押します。

その他の場合、一般的に [ESC] キーは、選択処理や入力処理を中断させる場合に使用します。

5.5 カーソル

文字カーソルは、リストスクリーンかコマンド投入スクリーンのどちらかに 存在します。

SCD 起動直後は、コマンド投入スクリーン上にあって、SCD のコマンドを受け付けられる状態にあります。

5.5.1 コマンド投入スクリーン上のカーソル

カーソル左右キーは、入力したコマンドを編集する場合に使用します。 これは、テキストエディタで文字を修正する場合と同じ操作です。 カーソル上キーは、コマンド投入スクリーンを遡って参照したいときに使用 します。

遡って参照しているときには、カーソル上下キーでスクロールさせることが できます。

参照を中止するときは、カーソル上下以外のキーを押します。

5.5.2 リストスクリーン上のカーソル

カーソルキーで C ソーステキスト、あるいは逆アセンブルリストを参照でき、マウスカーソルのかわりに、オブジェクトのアドレスを指定する役割を果たします。

これによって、マウスを使用しない場合でも、リストを見ながらカーソル位置にブレークポイントを置いたり([F9] キー)、カーソル位置の命令までプログラムを実行させたり([F10] キー)することが可能になります。なお、各ファンクションキーの機能は、このカーソルの位置(コマンド投入スクリーンかリストスクリーン)によって動作が異なります。詳しくは、巻末「付録 キー操作一覧」を参照してください。

5.6 コンソール

コンソールからコマンドを投入するためには、カーソルは、コマンド投入スクリーンになくてはいけません。

もし、リストスクリーンにある場合は、[HOME] キーでカーソルを移動させてください。

コマンド投入スクリーンでは、コンソールモードと同じように、コマンドを 入力できます。

コマンドの実行結果のいくつかは、このスクリーンに表示されます。

表示がスクロールして画面からはみ出てしまった場合は、カーソル上キーで 遡って参照することもできます。

スクロールバッファには、最近の 128 行分までの表示が記憶されています。 それより以前の表示は、古い順にバッファから削除されていきます。

以前に入力されたコマンドを呼び戻すには、[ROLL DOWN] キーを使います。

以前に入力されたコマンドは、スクロールバッファに残っていれば、呼び戻 すことができます。

5.1 プルダウンメニューのコマンド

File

Load

ファイルの読み込み

Shell

OS コマンドの実行

Exit

SCDの終了

Load

ファイルの読み込み

入力ウィンドウにファイル名を入力してください。

拡張子が.X.R.Z.O.BIN.SYSであれば、バイナリーファイルとして読み込み ます。

さらに実行可能であれば、ファイル名の後ろにパラメータを指定することもで きます。

拡張子がそれ以外であれば、ソースファイルとして読み込まれます。

ソースファイルとして読み込まれると、リストスクリーンに表示されます。

ソースファイルとしての参照は、一時的なものです。

プログラムを実行したりして、リストスクリーンに他の表示が行われると消去 されます。

Shell

OS コマンドの実行

指定した OS のコマンドを実行します。

入力ウィンドウに OS コマンドを入力しください。

何も入力しないでリターンキーを押すと、コマンドプロセッサ (通常は COM-MAND. X) が起動します。

SCD に復帰するときは、EXIT コマンドで抜け出します。

Exit

SCDの終了

SCD を終了して OS に戻ります。

Find

Search 文字列検索

Forward 前方検索

Back 後方検索

Symbol シンボル検索

Search 文字列検索

ソースファイル中の文字列を検索します。

入力ウィンドウに検索したい文字列を入力してください。

現在のカーソルの位置から、指定された文字列を検索し、はじめに見つかった 文字列の先頭にカーソルを移動します。

もし、発見できなかった場合は、カーソルは現在位置のままになります。

Forward 前方検索

[Search] で指定した文字列を、もう一度検索します。

[Search] との違いは、文字列の入力が不要であることです。

[Forward] 機能は、キーボードからは [CTRL] + [(アッパーアロー) キーで実行できます。

Back 後方検索

[Search] で指定した文字列を、現在のカーソル位置から遡って検索します。

[Back] 機能は、キーボードからは [CTRL] + [¥] (通貨記号) キーで実行できます。

Symbol シンボル検索

アセンブラレベルでグローバルシンボルを検索します。

解 説 [Search]、 [Forward]、 [Back] では、ソースファイル中の文字列を検索します。

したがって、検索後はソースを表示し、カーソルはリストスクリーンに移動し、 見つかったソースファイルの位置を指します。

Watch

Set

評価式の設定

Erase

評価式の解除

WatchPt

ウォッチポイントの設定 (停止条件)

TracePt

トレースポイントの設定 (監視設定)

Set

評価式の設定

レジスタウィンドウに表示する評価式を設定します。

入力ウィンドウに設定したい評価式を入力してください。

設定できる評価式は、1)~9)の9個までです。

設定された式は、ユーザープログラムから SCD 制御が移るたびに再評価され、 表示されます。

Erase

評価式の解除

[Set]、[WatchPt]、[TracePt] で設定された評価式を削除します。

レジスタスクリーンの評価式には、1)~9)までの番号がついていますので、削除したい番号を入力してください。

また、W? (ウォッチポイント) コマンド、および T? (トレースポイント) コマンドで設定された式を削除できます。

その場合は、番号のかわりにW、またはTを入力してください。

WatchPt

ウォッチポイント設定 (停止条件)

条件付きブレークポイントとなる条件式を設定します。

条件式が真(0以外の値)になると、プログラムのトレースを停止します。

G コマンドなど、ユーザープログラムに実行権を渡してしまう場合は、この条件式の評価ができないので、停止させることはできません。

T, U, Sなどのコマンドでは、1トレースごとに条件式を評価し、停止させることができます。

TracePt

トレースポイント設定 (監視設定)

ウォッチポイントと異なり、メモリ内容が変化したときに、プログラムの実行 を停止させるメモリアドレス範囲を指定します。

アドレス指定は、C言語の式で指定しますが、もし、変数をそのまま指定した 場合は、その変数のアドレスを指定したことになります。

その場合は、監視するメモリのバイト数は、変数の占めるサイズと同じです。

アドレスを定数で指定した場合、監視するメモリのバイト数は4になります。

バイト数を明示的に指定したい場合は、式の後ろにセミコロン(;)と、サイズを 10 進数で指定します。

監視できるメモリの最大の長さは、4,096バイトまでです。

Exec

Run

実行

Slow

低速実行

Restart

再実行

Clear

ブレークポイントの削除

Return

関数からの復帰

Run

実行

デバッグ対象プログラムに実行権を渡します。

あらかじめ設定してあるブレークポイントに出会うか、プロセスが終了するまで実行を続けます。

Slow

低速実行

ユーザープログラムを1ステップずつ低速で実行します。

1ステップ実行するごとに、スクリーンを SCD 側に切り替えます。

Restart

再実行

ユーザープログラムを再ロードします。

ブレークポイントなどの設定は、失われません。

プロセスが終了してしまったときは、[Restart] によって SCD を抜けることなく、再びデバッグできる状態になります。

Clear

ブレークポイントの削除

設定されているブレークポイントをすべて削除します。

Return

関数からの復帰

RTS, RTR, RTE 命令のいずれかを実行するまで、ステップ実行を続けます。 結果的に、現在の関数(サブルーチン)から復帰することになります。

Show

Assembly アセンブリ表示/ソース表示

Register レジスタ表示のフリップ

Screen ユーザー画面表示

Stack スタック内容表示

Calls 関数呼出し履歴表示

Assembly アセンブリ表示/ソース表示

アセンブリ表示/ソース表示のモードを切り替えます。

Register レジスタ表示のフリップ

レジスタ表示する/しないを切り替えます。

Screen ユーザー画面表示

ユーザー画面を表示します。

ユーザー画面は、OSの標準出力が表示されているスクリーンです。

SCD画面になっているときは、マウス面が不透明になっているため、見ることができません。

SCD 画面に戻す場合は、どれかキーを押すか、マウスボタンをクリックします。なお、SCD 画面の一番下には、ユーザー画面を表示するバーがあるので、そこでマウスをクリックすると、ユーザー画面の下の方だけを常に表示することもできます。

Stack スタック内容表示

ソース表示モードでは、スタックフレーム (フレームポインタ=A6) の内容を 変数名と値で表示します。

アセンブリ表示モードでは、スタックポインタ、あるいはフレームポインタの 指しているメモリ領域を 16 進数でダンプ表示します。

表示範囲の移動は、スタックダンプのウィンドウ左上の△▽マークをクリックするか、カーソル上下キーで可能です。

[A7] をクリックするか、カーソル左を押すとスタックポインタ領域を、[A6] をクリックするか、カーソル右を押すとフレームポインタ領域をそれぞれ選択できます。

Calls 関数呼出し履歴表示

main 関数が呼び出されてから現在の関数までの関数呼び出しの履歴を、関数名と実引き数値リストで表示します。

関数表示されている時に関数名をクリックするか、カーソルで反転表示の関数 を選択してリターンを押すと、その関数レベルの現在位置をソース表示します。

Trace

解 説

トレース実行を1回だけ行います。

ソース表示モードでは、実行可能な行を1行だけ実行します。

また、ソースの存在する関数については、その関数の内部までトレースします。 アセンブリ表示モードでは、機械語を1命令だけ実行します。

また、JSR 命令や BSR 命令で分岐するサブルーチンの内部までトレースします。

Step

解 説

ステップ実行を1回だけ行います。

ソース表示モードでは、実行可能な行を1行だけ実行します。

また、ソースの存在する関数でも、その関数の内部までトレースしません。

アセンブリ表示モードでは、機械語を1命令だけ実行します。

また、JSR 命令や BSR 命令を 1 命令として実行し、サブルーチンの内部までトレースしません。

Option

Mix アセンブリ/ミックスモード

Symbols シンボル表示フリップ

Code コード表示フリップ

Kanji 漢字モード表示フリップ

Custom 環境設定モード選択フリップ

Mix アセンブリ/ミックスモード

アセンブリ表示モードにおけるソース混在表示をするかしないかを選択します。 Mix の前にチェック印が付いているときは、混在モードです。

混在モードでは、当該命令語アドレスに対応するソース行がもし存在すれば、 それをアセンブルリスト中に挿入した形で表示します。

Symbols シンボル表示フリップ

アセンブリ表示モードにおいて、グローバルシンボル名を表示するかしないか を選択します。

Symbols の前にチェック印が付いているときは、シンボル表示モードです。 シンボル表示をしない場合は、命令オペランドはすべて 16 進表示になり、表示 中にグローバルラベルは付加されません。

Code コード表示フリップ

アセンブリ表示モードにおいて、命令コードを 16 進数表示するかしないかを選択します。

Code の前にチェック印が付いているときは、コード表示モードです。

上記オプション選択は、アセンブリ表示モードの表示形式を選択するスイッチになっています。

Kanji 漢字モード表示フリップ

漢字表示モードと英字表示モードを選択するスイッチです。

Custom 環境設定モード選択フリップ


環境設定モードに切り替えるスイッチです。

選択されると、環境設定モードウィンドウがあらわれます。

詳しくは、次ページで紹介します。

Option

環境設定



Save 環境ファイル (SCD. CNF) に環境情報を保存

Load 環境ファイル (SCD. CNF) から環境情報を読み込み

Default 環境情報の初期化

Set 環境情報の設定

Cancel 環境設定モードの中止

PEN COLOR 文字色の選択

△▽マークをマウスでクリックすると、数値が変わります。

数字の部分をマウスでクリックすると、キー入力で設定できます。

数値は 0-F (16 進数) です。

BACK COLOR 背景色の選択

△▽マークをマウスでクリックすると、数値が変わります。

数字の部分をマウスでクリックすると、キー入力で設定できます。

数値は 0-F (16 進数) です。

PATH パス名の設定

ソースファイル (.C) を探すディレクトリを指定します。

「] 内をマウスでクリックし、キー入力で設定します。

この PATH は、環境ファイル (SCD. CNF) には保存されません。

MEMORY 予約メモリの設定 (OS コマンド実行時に使用)

△▽マークをマウスでクリックすると、数値が変わります。

数字の部分をマウスでクリックすると、キー入力で設定できます。

数値は 0 (KB)-2000 (KB) (10 進数)です。

このモードの最中にマウスの右をクリックすると、このモードは終了します。

第6章

使用例

SCD の実際の使用例
サンプルプログラムの説明
ソースプログラムの作成
ソースプログラムのコンパイル
プログラムの実行
SCD の起動とプログラムのデバッグ
ソースプログラムの修正・再コンパイル・再実行

本章では、C言語で記述され、XCコンパイラでコンパイルされたプログラムを SCD でデバッグする場合の基本的な手順、およびソースプログラムの作成&コンパイル、プログラムの実行などについて詳述します。

6.1 SCDの実際の使用例

これまでデバッガとして利用されてきた DB は、シンボル情報を参照できましたが、プログラムをアセンブリ言語のレベルでしかデバッグできませんでした。


それに対して SCD は、C 言語で記述されたソースプログラムを参照しなが ら、プログラムをデバッグできます。

つまり、Cのソースプログラムの1行ごとにステップ実行したり、あるいは Cの変数を参照し、その値があらかじめ設定した条件を満たした時に実行を 中断する、といったデバッグ方法が可能なのです。

もちろん、DBのようにアセンブリ言語のレベルのデバッグも可能です。

C言語で記述され、XCコンパイラでコンパイルされたプログラムを SCD でデバッグする場合、その基本的な手順は次ページのようになります。

6.1 SCDの実際の使用例



6.1 SCDの実際の使用例

左図のようにC言語で記述されたプログラムをデバッグ する場合、以下に示すツールやドライバが必要です。

- (1) テキストエディタ (ED. X, etc.)
- (2) C コンパイラ本体 (CC. X, 但しバージョン 2.00 以上)
- (3) リンカ (LK. X, 但しバージョン 2.00 以上)
- (4) ソースコードデバッガ (SCD. X)
- (5) 浮動小数点演算ドライバ (FLOAT 2. X, FLOAT 3.X)

このうち(5)は、コンパイルする前にメモリ上に常駐させて おかなければなりません。

(1)~(4)のツールは、カレントドライブ・カレントディレク トリに関わらず、実行できなければなりません。

そのためには、コマンド検索パス (PATH) を正しく設 定する必要があります。


この章では、Aドライブが起動ディスクとランタイムディスク、Bドライブがプログラム格納ディスクとして使用されるものとし、さらに起動ディスク、およびランタイムディスクの構成は、基本的には右の通りであるものと仮定します。

この場合、コマンド検索パスは、最低以下のパス名を含ん で設定されるべきです。

path=A:\forall, A:\forall BIN; A:\forall CC;

この他にも、設定すべき環境変数などがありますが、それ は後述します。

この章では、SCD によるプログラムのデバッグ方法を、 例を挙げながら解説していきます。



6.2 サンプルプログラムの説明

本章では、以下に示すCのソースリストを使用して解説しています。

```
xor.c - simple crypt
 3: */
 5: #include (stdlib.h)
 6: #include (stdio.h)
 7: #include
             <fcntl.h>
 8: #include
                (io.h)
 9:
10: #define
                MAXKEY
                          64
11:
12: static int keylen[MAXKEY];
13: static int keyoff[MAXKEY];
14:
15: main(int argc, char **argv)
16: {
17:
               c, i;
        int
18:
        if (--argc > MAXKEY) {
19:
20:
            fprintf(stderr, "xor: too many keys¥n");
            exit(1);
21:
22:
23:
        ++argv;
24:
        (void)setmode(fileno(stdin), O_BINARY);
25:
        for (i = 0; i < argc; i++) {
26:
            if ((keylen[i] = strlen(argv[i])) == 0)
27:
                keylen[i] = 1;
28:
            keyoff[i] = 0;
29:
        while ((c = getchar()) != EOF) {
30:
            for (i = 0; i < argc; i++) {
31:
32:
                c ^= argv[i][keyoff[i]];
33:
                keyoff[i] = (keyoff[i] + 1) % keylen[i];
34:
35:
            putchar(c);
36:
        exit(0);
37:
38: }
```

このプログラムは、標準入力から入力される文字と、コマンドラインより引き渡されるパラメータとの排他的論理和 (XOR) をとり、その結果を標準出力に出力する、という働きをします。

以下は、このプログラムの各行における解説です。

5~8 行:必要なヘッダファイルをインクルードします。

10 行:パラメータの最大数をマクロ定義します。

12, 13 行:それぞれ、パラメータの文字列の長さと、その中で参照している文字へのオフセットの値を格納するための領域を確保します。

19~22 行:パラメータの数が MAXKEY で定義された最大数を越え ていないかどうかチェックします。

24 行:この setmode 関数は、標準入力をバイナリモードに変更 します。

25~29 行:配列 keylen, keyoff の初期化を行います。

30 行:標準入力より Ctrl-Z が入力されるのをチェックします。

32 行:入力された文字とパラメータ中の 1 文字との XOR をとります。

35 行:標準出力に XOR したデータを出力します。

30~36 行がこのプログラムの中核といえます。

標準入力より入力される文字が同じでも、パラメータの数と各パラメータの 長さにより、出力されるデータは異なります。

また、標準入出力を使用しているので、リダイレクトが可能です。

サンプルプログラムの動作チェックの時に、出力をリダイレクトしてディスク上のファイルに格納すれば、ツールを用いて、実際にどのようなデータが生成されたかを調べることができます。

6.8 ソースプログラムの作成

前節のサンプルプログラムを、実行可能なオブジェクトに変換するためには、まず、サンプルプログラムをファイルに格納しなければなりません。なぜなら、XCコンパイラは、Cのソースリストを格納したソースファイルしか受け付けないからです。

ソースファイルを作成するには、通常、テキストエディタと呼ばれるツール を利用します。

Human68kには、標準添付のテキストエディタとして、EDというフルスクリーンエディタが存在するので、この節では、このEDを例にとって、ソースファイルを作成します。

もちろん、別のテキストエディタを利用しても構いません。

Aドライブに起動ディスク、Bドライブにプログラム格納ディスクをセットし、カレントディレクトリをB:¥とした後で、次のコマンド行を実行します。

B>ed xor. c 🔊

テキストエディタが起動するので、6.2 で示したサンプルプログラムを書いていきます。

エディタの使い方は、[HELP] キーを押すと使用方法が表示されます。 プログラムを入力し終えたら、セーブした後にエディタを終了します。 具体的には [ESC] キーと [E] キーを押すことでセーブ・終了となります。 確認のため、xor. c というファイルが作成されているかどうかチェックします。

B>type xor. c 2

6.2 で示したサンプルプログラムと違った表示が行われた場合は、再度 ED を起動し、xor. c を修正します。

ソースファイル xor. cをコンパイルする前に、次の条件が満たされているかどうかチェックしてください。

●環境変数 lib と include が設定されているか

lib=A:\frac{\frac{1}{2}}{LIB}

include = A: \frac{\frac{1}{2}}{1}INCLUDE

通常、AUTOEXEC. BATで設定されています。

● FLOAT2. X または FLOAT3. X がメモリ上に常駐している か

実行すると、新規に常駐したのか、すでに常駐していたのかが 分かる。

通常、CONFIG. SYSで設定されています。

●空きメモリが十分あるか

CC. X 本体とその作業領域、および CC. X から呼び出される、 LK. X をロードする領域、またソースプログラムをロードす る領域が必要とされる。

これらの条件が満たされていないと、コンパイラが実行されないか、あるい は実行中にエラーとなります。

コンパイル方法は、以下の通りです。

なお、ここでAドライブのディスクをランタイムディスクに入れ替えます。

B>cc /Ns xor. c 2

オプション/Ns は、SCD のために拡張シンボル情報をオブジェクトに付加することを意味します。

このオプションは、全面的な最適化のオプション/O と同時に指定すると、 拡張シンボル情報が付加されなくなるので注意してください。

コンパイラが実行されると、画面に CC, LK のタイトルが順次表示されるはずです。

6.4 ソースプログラムのコンパイル

もし、エラーが発生してコンパイルが中断した場合は、ソースファイルや環境変数を再度チェックして、エラーの原因を取り除いてください。 ひとつもエラーが発生せず、LK (リンカ) まで実行した後に終了したなら、ディレクトリ内容を確かめてください。

B>dir xor. ∗②

xor. c, xor. o, xor. x, がカレントディレクトリに存在していれば、正常にコンパイル・リンクが行われたことを表します。

これで、実行可能ファイル xor. x が作成されました。

35 プログラムの実行-

では、xor. x を実行してみましょう。 最初は、パラメータなしで実行してみます。

B>xor 2

キー入力待ちになるので、適当にキーボードから文字を入力します。 すると、入力した文字がそのままエコーバックされ、面画に表示されます。 最後にリターンキーを押すと1行改行し、入力した文字がそのまま変化せず に表示されます。

```
B>
B>xor
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
4—人力
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
4—出力
0123456789
0123456789
dkdfj uerl fkl KJKFJDFIJFIDJ
dkdfj uerl fkl KJKFJDFIJFIDJ
iiiiirrr;::][]
iiiiirrr;::][]
7Z
B>
```

この理由は、パラメータの数が0なので、6.2のサンプルプログラムの32行目が実行されないため、入力がそのまま素通りして出力されるからです。また、普通、標準入出力はバッファリングされるため、標準入力がコンソールの場合は、リターンキーが押されるまで、バッファに蓄えられたデータは出力されません。

ですから、1行ごとにデータが変換されるように見えるのです。 終了するには、[CTRL] キーを押しながら [Z] キーを押した (CTRL+

次に、パラメータをいくつか設定して実行します。

Z) 後で、リターンキーを押します。

6.5 プログラムの実行

B>xor abc def ghi

適当に英字を入力すると、カーソルが移動したり、ブザーが鳴ることがあります。

これは、入力された文字を変換した結果が制御コード (0x00~0x1f) だった場合に起こる現象です。

さて、このプログラム xor は、そのアルゴリズムから入力と出力の文字数が同じであることが期待されます。

これを確かめるためには、xorの出力をディスク上のファイルへリダイレクトし、そのサイズと入力文字数とを比べるという方法があります。

そこで、次のようなコマンド行を実行します。

B>xor a:b:c:d:e:f >test 🕗

すると、test というファイルが作成され、xor の出力が格納されます。 試しに、スペースを 10 回と、CTRL-Z とリターンをキーボードより入力します。

CTRL-Z とリターンは、変換・出力されないはずなので、test のサイズは入力されたスペースの数と同じ 10 バイトと予想されます。

しかし、確認のため下図のように DIR コマンドを実行すると、test のサイズがわずか 2 バイトしかありません。

Human68k のシステムディスクに納められている DUMP コマンドで test の内容をのぞいてみても、やはり 2 バイトしか格納されていません。

```
B>xor a:b:c:d:e:f: > test
            スペースを10回入力後CTRL-Zを入力し、
B>dir test
            リターンを押した。
ボリュームがありません B:¥
                                 1204K Byte 使用可能
   1ファイル
                 17K Byte 使用中
                  1K Byte 使用
 ファイル使用量
test
                          90-02-13 22:02:50
B>dump test
000000000 41 1A
                                            A.
B>
                     入力は10バイトなのに
                     出力は2バイトしかない。
```

サンプルプログラムの xor は、どうもおかしな動作をする場合があることが判明したので、次の節では、SCD を用いてその原因を解明します。

6.6 SCDの起動とプログラムのデバッグ〜

サンプルプログラム xor を SCD でデバッグする場合、SCD の起動方法は 以下のようになります。

なお、ここでAドライブのディスクを起動ディスクに入れ替えます。

B>scd xor. x a:b:c:d:e:f 2


この場合、特にオプションを指定する必要はないので、第1パラメータはデバッグするプログラムのファイル名である xor. x とします。

また、第2パラメータ以降は、xorが実行されるときに渡されるコマンドラインです。

注意すべきことは、SCD を起動するとき、カレントディレクトリにソース プログラムとオブジェクトプログラムが存在しなければならない、というこ とです。

●初期画面

SCD を起動すると、以下のような初期画面が表示されます。 オプションを指定せずに起動すると、フルスクリーンモードになります。



6.6 SCDの起動とプログラムのデバッグ

一番上の1行は、プルダウンメニューバーと呼ばれ、この部分をマウスでクリックすることにより、ファイルアクセスや検索、変数の監視、プログラムの実行・制御、表示の切り換え、トレース実行、ステップ実行、オプションなどの機能を選択します。

メニューバーのすぐ下のウィンドウは、リストスクリーンと呼ばれ、C 言語 またはアセンブリ言語でリストを表示します。

リストスクリーンの下のウィンドウは、レジスタスクリーンと呼ばれ、 MPU68000 のレジスタや C の変数表示などに利用されます。

一番下のウィンドウは、コマンドスクリーンと呼ばれ、キーボードから入力 されるコマンドやその結果は、このスクリーンに表示されます。

●コマンドラインの設定

コマンドラインを設定するには、C コマンドを使用します。 コマンドスクリーンにおいて、以下のコマンドを実行します。

-Ca:b:c:d:e:f

デバッグするプログラムを実行する前に設定します。

前述したように、SCD 起動時にも指定できますが、新たにこのコマンドで 設定し直すことができます。

● C の評価式の登録と表示


評価式の登録には、E?コマンドを使用します。

デバッグのために、xorで使用している変数をいくつか登録します。

コマンドスクリーンにカーソルがある時に、以下のようにコマンドをキーボードより入力してください。

- -E? c;x 🕗
- -E? i ₽
- -E? argc ❷
- -E? argv[i];s **2**
- -E? argv[i][keyoff[i]]
- -E? i>10 🕗

すると、レジタスクリーンに各評価式とその値が表示されます。



この例では、変数 c は 16 進数で、また argv[i]は文字列で表示されます。 C 言語の型及び演算子をほとんどサポートしているので、もっと複雑な評価 式の値も表示できます。

また、評価式の値は、デバッグしているプログラムから SCD に制御が戻る たびに再評価され、表示されます。

メニューバーを用いても同じことができます。

最初にメニューバーの [Watch] を選択し、次にプルダウンメニューの中から [Set] を選びます。

すると、評価式の入力待ちとなるので、キーボードから式を入力します。 メニューの選択はマウスとファンクションキーのどちらかで行えます。 操作の詳しい方法は、本書「第5章 フルスクリーン」の概要を参照してく ださい。

●プログラムの低速実行

登録した評価式の値がどのように変化するかを見るために、プログラムをゆっくり実行することができます。

まず、メニューバーの [Exec] を選択し、そのプルダウンメニューの [Slow] を選ぶことで低速実行が行われます。

6.6 SCDの起動とプログラムのデバッグ

この低速実行は、1ステップ実行するたびに画面表示を SCD に切り替え、 評価式の再評価・表示などが行われます。

ここでいう1ステップとは、リストスクリーンに表示されているリストの1 行が実行されることを指します。

つまり、C言語のリストが表示されているときは、実行可能な行が1行ごと に実行されます。

アセンブリ言語のリストが表示されている場合は、機械語が1命令ごとに実 行されます。

このように、SCD上で xor を実行していくと、E?で登録した評価式の値が 未定義から初期値、そして、また違う値へと変化していくのがよくわかりま す。

●ステップ実行とトレース実行

ステップ実行では、関数呼び出しやサブルーチンコールの際に、その関数や サブルーチンの内部までトレースします。

それに対してトレース実行は、関数やサブルーチン内部まではトレースしま せん。

したがって、関数の内部にバグが潜んでいるかもしれない場合は、トレース 実行を、バグのいる箇所がある程度判明していて関数内部を調べる必要のな い場合は、ステップ実行をそれぞれ選択することで、デバッグの効率が向上 します。

さて、xor の場合、ユーザ定義関数は main のみなので、main 以外の関数をトレースする必要はないので、ステップ実行だけを利用することにします(ソース表示モードでは、ソースの存在する関数のみトレース実行できるので、この場合は、トレース実行でも同じ結果が得られる)。

ステップ実行には、Sコマンドを使用します。

-S 10 🔊

この例では、10行分のステップ実行を行います。

なお、トレース実行の場合には、Sのかわりに T コマンドを使います。 ステップ実行やトレース実行は、メニューバーを使用しても行えます。 メニューバーの [Step] や [Trace] をマウスでクリックするだけです。 さて、xor. cの30~36 行の部分をステップ実行して、先ほど登録した評価 式を見ていると、スペースを入力すると putchar 関数で 0x1a が出力される ことが確認できます。

そして、この0xlaはどうやら画面に出力されないようです。

この現象の原因は、実は標準出力をバイナリモードにしていないためです。 xor. c の 24 行目で標準入力をバイナリモードに変更していますが、標準出力もバイナリモードにしないと、一部のキャラクタ (0x1a など) が画面に現れないのです。

●ウォッチポイントとトレースポイントの設定

xor のデバッグには使用しませんでしたが、使用頻度の高いコマンドがこの ウォッチポイントとトレースポイントです。

ウォッチポイントとは、トレースまたはステップ実行時に、条件(評価式) が真 (0 以外の値) になると停止する、条件付ブレークポイントのことで す。

例えば、次のようにウォッチポイントを設定したとします。

-W? c = 0x1a

この場合、トレース実行やステップ実行の最中に、変数 c が 0x1a に等しくなった時、プログラムの実行が停止します。

トレースポイントとは、メモリの内容が変更された時に実行を停止するよう、その内容を監視するメモリへのポインタのことです。

例えば、次のようにトレースポイントを設定したとします。

-T? &keyoff[2] **②**

この場合、トレース実行やステップ実行の最中に keyoff[2] の内容が変更された時、プログラムの実行が停止します。

6 . ソースプログラムの修正・再コンパイル・再実行

前節で xor のバグの原因が分かったので、ソースプログラムを ED で修正 します。

手順は「6.3 ソースプログラムの作成」と同様です。 xor. c のソースプログラムの 24 行目と 25 行目の間に、次の 1 行を挿入しま す。

(void) setmode (fileno (stdout), O_BINARY);

修正が終わったら、再コンパイルです。

Aドライブのディスクをランタイムディスクに入れ替えてください。

手順は「6.4 ソースプログラムのコンパイル」と同様に、

B>cc /Ns xor. c 🔊

と実行してください。

次に動作確認のため、SCD を起動し、0x1a が画面に出力されるかどうかを チェックします。

Aドライブのディスクを起動ディスクに入れ替えてください。 次のコマンド行を実行します。

B>scd xor. x a : b : c : d : e : f

SCDが起動したら、次のようにコマンドを実行します。

-E? c; x 🕗

-W? c = 0x1a

これにより、変数cの値が表示され、更にcの値が 0x1a に等しくなったときに、トレースまたはステップ実行が停止されるよう設定しました。

この後、低速実行を何回か行い、ウォッチポイントで停止するのを待ちます。

停止したらステップ実行を行い、修正した xor. c の 36 行目の putchar で 0x1a が出力されるのを確認します。

0x1aが画面に出力されると、画面がクリアされます。

これは Human68k のコンソールドライバが 0x1a を画面をクリアする制御 コードとして受け取ったことを表します。

つまり、0x1aが正常に出力されたことを表します。

これで入力と出力が1対1に対応するようになりました。

これで xor のデバッグは終了です。

あとは/Ns オプションをつけずに、xor. c を再コンパイルすれば、オブジェクトサイズが小さくなります。



付銀

キー操作一覧 SCD エラーメッセージ一覧



十一操作一覧

ファンクションキー

ファンクションキー	機能
[F1]	[File] メニューの選択
[F2]	[Find] メニューの選択
[F3]	[Watch] メニューの選択
[F4]	[Exec] メニューの選択
[F5]	[Show] メニューの選択
[F6]	[Trace] メニューの選択
[F7]	[Step] メニューの選択
[F8]	[Option] メニューの選択
[F9]	ブレークポイント設定 = マウスの左クリック機能と同じ
[F10]	指定行までの実行 = マウスの右クリック機能と同じ
[HELP]	オンラインヘルプメッセージの表示
[CLR]	アセンブリ表示モード/ソース表示モードの切り替え
[HOME]	文字カーソルの位置(リストスクリーン/コマンド投入スクリー
	ン)の切り替え

以下はカーソルの位置によって動作が異なる。

機能ファンクションキー	リストスクリーン	コマンド投入スクリーン
[ROLL UP]	リストのスクロールアップ動作	コマンド履歴呼び出し
[ROLL DOWN]	リストのスクロールダウン動作	コマンド履歴呼び出し
[↑]	カーソルアップ動作	コマンド投入スクリーンを逆
A100000 1,0000		方向スクロールさせる
[\]	カーソルダウン動作	コマンド投入スクリーンを正
		方向スクロールさせる
		(最下行以外)
[←]	カーソル左移動	カーソル左移動
	(ソース表示モードのみ)	(投入コマンドの編集)
$[\rightarrow]$	カーソル右移動	カーソル右移動
	(ソース表示モードのみ)	(投入コマンドの編集)
[-]	コマンド投入スクリーンに移動	コマンドの投入完了動作
[BS]	無効	カーソルの直前の1文字削除

[ESC] キーを伴う動作

ファンクションキー	機能
[ESC] • [A]	[HOME] キーと同じく文字カーソルの位置の切り替え
	(リストスクリーン/コマンド投入スクリーン)
[ESC] • [Q]	Q コマンドと同じく SCD を終了
[ESC] • [S]	[CLR] キーと同じくアセンブリ表示モード/ソース表示モー
	ドの切り替え
[ESC] • [W]	各スクリーンサイズの変更
	カーソル上下キーによってタイトルバーを移動させ、リターンキ
	ーで確定
	[SPACE] キーで移動させるタイトルバーを切り替え

SCDエラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	意味
File create error	ファイルが作れない
File read error	ファイルが読み込めない
No symbol file	シンボルファイルがない
Device error	デバイス・エラー
Device write error	デバイス書き込みエラー
offset overs	オフセットが範囲外である
Bad breakpoint number(0-1f)	ブレークポイントの番号が範囲 (0-1f) 外
	である
break pointer over	すでにブレークポイントがいっぱいである
size over	サイズが大きすぎる
Bad parameter	パラメーターに誤りがある
Undefined symbol	未定義シンボル
Can't make symbol table	シンボルテーブルが作成できない
no break pointer	ブレークポイントがない
Breakpoint list or '*' expected	ブレークポイントリストまたは '*' を指
	定していない
data too long	データが長すぎる
Command error	コマンドエラー
No Symbol table	シンボルテーブルがない
Expression error	式表現に誤りがある
no process	プロセスは終了済です
Exceptional Abort By bus error By Memory Access of <address></address>	バスエラー (<address>は、アクセスしようとしたアドレス)</address>
Exceptional Abort By address error By Memory Access of <address></address>	アドレスエラー (<address>は、アクセ スしようとしたアドレス)</address>
fatal error	致命的エラー
Exceptional Abort By underfined instruction at <address></address>	未定義命令を実行した(<address>は、 実行しようとしたアドレス)</address>

SCDエラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	意味
ero divide	0で除算した
hk instruction	chk 命令を実行した
rapv instruction	trapv 命令を実行した
orivilege violation	特権違反をした
louble exception in system status display	例外処理中にエラーが発生した
文字定数オーバーフロー	
式表現の誤り	
文字の誤り	
数字表現の誤り	
文字列の終端記号がない	
式評価スタックあふれ	
変数未定義	
演算子の誤り	
ポインタの誤り	
メンバー未定義	

索号50音順

ア	
アセンブリ表示/ソース表示81	手
アセンブリ表示モード14、90	キャスト演算子21
アセンブリ/ミックスモード81	
アドレス19	
1	グローバルシンボル87
インクリメント21	
-	後方検索81
	コード表示フリップ81
ウォッチポイント88	コマンド投入スクリーン79、84、85、117
ウォッチポイントとトレースポイントの設定	コマンドプロセッサ86
111	コマンド名23
ウォッチポイントの設定81	コマンドライン7、9
	コマンドラインの設定108
	コンソール85
	コンソールモード13
エスケープキー ······83	コンフィギレーションファイル9
	コンパイル3
才	
オプティマイズ3	
オンラインヘルプ10	再実行81
	サイズ19
カ	3 項演算子21
	サンプルプログラムの説明100
拡張シンボル情報15	
カーソル84	>
カレントディレクトリ4	
漢字モード表示フリップ81	式19
関数からの復帰81	システムディスク99
関数呼び出し履歴表示81	実行81
間接演算子21	実行ファイル名7、9
環境設定モード選択フリップ81	初期画面107

50 音順

背景色の選択93
バイナリーファイル86
パス名の選択93
パラメータ23
評価式の解除81
評価式の設定81
ファイルの読み込み81、86
ファイル名23
ファンクションキー117
フォーマット22
浮動小数点演算ドライバ4、99
フルスクリーンモード13、79
プルダウンメニュー80、86
ブレークポイント89
ブレークポイントの削除81
プログラムカウンタ21
プログラムの実行105
プログラムの低速実行109
ヘルプファイル10
 マウススクリーン79
Ŧ
文字色の選択93
文字列検索81

ユーザー画面表示81
子約メモリの設定93
ラ
ランタイムディスク99
IJ
リストスクリーン79、82、84、85、117
リンカ99
レジスタウィンドウ88
レジスタスクリーン82、88
レジスタ表示のフリップ81

アルファベット順

Ε
Enable Breakpoint ·····29
Erase88
Evaluate expression70
Examine33
Examine Erase34
Exec89
Exit86
[ESC] キーを伴う動作118
File86
Fill memory35
Find87
FLOAT 2.X4
Forward87
G
G
Go36
Help37
History Clear ······38
History Trace ······39
Input Redirect ······73
K
Kanji92


アルファベット順

	Q
List42	Quit55
List Source41	Б
Load86、93	R
	Read file ······56
NA	Register90
M	Register Change ······66
MEMORY93	Restart89
Memory Edit43	Return89
Memory Move······44	Run89
Memory Search ······45	/r
Mix ·····92	
	S
	Save93
Object mode46	SCD のコマンド表記19
Option92	SCD の終了81
OS Command74	SCD の動作環境
OS コマンドの実行81	Screen90
Output Redirect ······71	Search87
	Search and Print Symbol52
	Set88
	Set Breakpoint ······26
PATH93	Set Tracepoint60
PEN COLOR93	Set Watchpoint ······64
Print Address ······54	Shell86
Print Function ······48	Show90
Print Global variable49	Slow89
Print Local variable50	Stack90
Print status47	Step57、91
Print Structured ······53	Step until Return58
Print Symbol ······51	Symbol87
/p <パレットコード>8	Symbols92
	System Variable ······69

アルファベット順

T
Trace59、91
TracePt88
/t8
U
Untrace61
W
Watch88
WatchPt88
Write file63
Y
Yes no ask67





***//+-7/**。株式会社

本 社 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電子機器事業本部 〒329-21 栃木県矢板市早川町174番地

液晶映像システム事業部 第2商品企画部

お問い合わせ先 〒162 東京都新宿区市谷八幡町8番地 電話 (03)3260-1161(大代表)

東京支社内 液晶映像システム事業部 第2商品企画部 ソフトウェア担当